

طرق حذف الماسنجر من winXP

هناك طريقتين لحذف برنامج الماسنجر من winXP نستطيع أن نستعمل أي واحدة منهما

الطريقة الأولى

هذه الطريقة سريعة جداً ونحتاج فقط إلى أن نذهب إلى قائمة (إبدأ) ثم إلى (تشغيل) ونكتب في نافذة تشغيل السطر التالي :

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

ملاحظة :

((يجب الإنتباه جيداً عند كتابة هذا السطر ، حيث يجب الإنتباه للفواصل والنقاط والرموز الأخرى))

والصورة التالية توضح ذلك أكثر :



ثم نضغط على زر موافق وبعدها تخرج لنا نافذة تبين لنا أن عملية الحذف في طريقها إلى الإكمال كما في الصورة التالية :



وبعدها نقوم بإعادة تشغيل الجهاز لكي تكتمل عملية حذف البرنامج

الطريقة الثانية

أما الطريقة الثانية فهناك العديد ممن يعرفونها ، لكنني سأشرحها بشكل مفصل لكي تتضح بعض الأمور التي تكون غامضة عند البعض .

يجب الذهاب أولاً إلى قائمة (أدوات) ثم إختيار (خيارات المجلد) وذلك كما في الصورة التالية :



وعند إختيار هذا الخيار ستخرج لنا النافذة التالية :



من النافذة السابقة نذهب إلى تبويب (عرض) ثم من القوائم التي ستخرج لنا نذهب إلى قائمة (الملفات والمجلدات المخفية) ثم نؤشر على الخيار (إظهار الملفات والمجلدات المخفية) ثم نضغط على (موافق) ، بعدها سيتم إظهار الملفات والمجلدات المخفية ، نتجه بعدها إلى مجلد windows ثم نذهب إلى مجلد inf وسنجد أن لون المجلد باهتاً وذلك لأنه كان مخفياً في السابق كما في الصورة التالية :



وبعد أن ندخل إلى مجلد inf نبحث عن ملف sysoc وسنجد بهذا الشكل كما في الصورة التالية :



وبعد أن نفتح نبحث عن السطر التالي :

msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7

والصورة التالية توضح ذلك أكثر :



نقوم عندها بحذف ,hide (نحذف كلمة hide مع فاصلة واحدة فقط) لتصبح الجملة بالشكل التالي :

msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7

والصورة التالية توضح ذلك أكثر :



ثم بعد هذا التعديل نقوم بحفظ هذه التغييرات بالذهاب في داخل ملف sysoc إلى قائمة (ملف) ثم اختيار خيار (حفظ) بعدها قم بإغلاق ملف sysoc ثم اتجه إلى (لوحة التحكم) ومنها نقوم بفتح (إضافة وإزالة البرامج) وبعدها نضغط على تبويب (إضافة/إزالة مكونات windows) كما في الصورة التالية :



وبعد أن نضغط على الزر السابق ستخرج لنا النافذة التالية :



نقوم عندها بإزالة التأشير الذي بجانب (Windows Messenger) ثم نضغط على زر التالي وبعدها ستخرج لنا نافذة توضح لنا سير عملية حذف مكونات برنامج الـ Messenger حيث تعتبر هذه العملية المرحلة النهائية من حذف البرنامج بشكل نهائي من نظام تشغيل windows XP وهذه الطريقة تصلح مع نظامي تشغيل :
 windows XP Home Edition (النسخة المنزلية)
 windows XP Professional (النسخة الاحترافية)

والصورة التالية توضح العملية النهائية لحذف برنامج الـ Messenger :



وبعد أن تنتهي العملية السابقة تخرج لنا نافذة أخرى نضغط فيها على زر إنهاء ، و ثم نعيد تشغيل الجهاز وبذلك تمت عملية حذف برنامج الـ Messenger من نظام تشغيل windows XP

تم الشرح بواسطة : الرحال – مركز بوابة العرب التعليمي

www.arabsgate.com/edu