

1- تغيير شاشة بدء وانهاء ويندوز ووضع أي صورة تريدها :

هناك ثلاثة ملفات تتحكم بهذا الامر وهي :
LOGO.SYS عبارة عن شاشة بدء التشغيل ويتوضع على ال C:/ مباشرة .
LOGOW.SYS شاشة الانتظار ومكانه C:/WINDOWS
LOGOS.SYS شاشة إيقاف التشغيل
وهذه الملفات الثلاثة عبارة عن صورة نقطية 256 لون بقياس 320*400

غير لواحق الملفات التالية الى BMP ثم حررها باستخدام برنامج وليكن الرسام مثلا , ثم عدلها كما تريد
وبعد ذلك غير اللواحق الى SYS وضعها في أمكنتها المخصصة....

2- ازالة كلمة اختصار الى (SHORTCUT TO) التي تضاف الى الاختصارات

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONEXPLORER
وبعد ذلك قم بإضافة مفتاح من نوع BINARY
ونسماه Link
ونعطيه القيمة (00 00 00 00) لمنع اضافة كلمة اختصار ...

3- ازالة السهم الذي يظهر على ايقونة الاختصار

وهو سهم صغير يتوضع على ايقونة الاختصار :

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOTINKFILE
ثم احذف المفتاح ISSHORTCUT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOTPIFFILE
ثم احذف المفتاح ISSHORTCUT

4- منع مستخدم من الوصول الى محرر التسجيل وذلك لحماية النظام :

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIIESSYSTEM
ثم نقوم بإضافة مفتاح من نوع DWORD
ونسماه DisableRegistryTools
ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل استخدامه
أوالقيمة (0) لتمكينه من استخدامالمحرر

5- إضافة الامر (Open With Dos Prompt) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على
مجلد :

وهذا يفيد بفتح المجلد ضمن نافذة موجه الدوس ...

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIRECTORYSHIELD
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسمة Dos
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Open With Dos Prompt)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسمة COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (C:Command>com /K CD)

6- إضافة الامر (Open With Dos Prompt) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على
سواقة :

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIRECTORYSHIELD
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسمة ExploreHere
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Explore From Here)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسمة COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (explorer.exe /e,/root,/idlist,%1)

7- إضافة الامر (Quick Disk Copy A: to A) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على
السواقة A :

وهذا يتيح إمكانية نسخ سريع من القرص A الى قرص آخر ضمن نفس السواقة :
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIRECTORYSHIELD
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسمة Diskcopy
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Quick Disk Copy A: to A)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسمة COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (:diskcopy.com A: A)

8- إضافة الامر (Empty Disk Drive) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على السواقة
A :

وهو يتيح مسح محتويات القرص A بإمكانية وصول أسرع :
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIRECTORYSHIELD
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسمة EmptyA
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Empty Disk Drive)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسمة COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (deltree.exe /y A)

9- إضافة الامر (ScanDisk all Drives) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي
سواقة :

وهو يتيح برنامج تفحص الاقراص بإمكانية وصول أسرع :
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIRECTORYSHIELD
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسمة Scan
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (ScanDisk all Drives)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسمة COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (scandiskw.exe /all /n)

10- إضافة الامر (Defragment This Drive) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي سواقة :

وهو يتيح برنامج إلغاء تجزئة القرص بإمكانية وصول أسرع :
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIR\SHLL
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسّميه Defrag
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Defragment This Drive)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسّميه COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (defrag.exe "%1"noprompt)

11- إضافة الامر (Print) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي مجلد:
وهو يتيح إمكانية وصول أسرع لطباعة قائمة بالملفات الموجودة ضمن المجلد المحدد.....

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم انتقل الى القسم التالي :
HKEY_CLASSES_ROOT\DIR\SHLL
ثم اضافة مفتاح رئيسي ونسّميه Print
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Defragment This Drive)
ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسّميه COMMAND
ثم غير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (command.com /c dir /ogn > %1)

12- التحكم بسرعة ظهور القوائم .
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
HKEY_CURRENT_USER\control Panel\Desktop
ثم نقوم بإضافة مفتاح من نوع STRING
ونسّميه MenuShowDelay
ثم نعطيه القيمة بين (0 و 999) ميلي ثانية
طبعا القيمة (0) هي الاسرع .

13- إضافة الأمر Quicview إلى القائمة المنسدلة لكافة الملفات .

وهذا الأمر يتيح عرض الملف المحدد بشكل سريع :
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم ننقل الى القسم :
*HKEY_CLASSES_ROOT
ثم نقوم بإنشاء ملف رئيسي نسّميه Quicview
ثم غير القيمة للمفتاح Default الموجود ضمن المفتاح الرئيسي الذي تم إنشاؤه إلى القيمة (*)

14- وضع شعار شركتك الخاصة ومعلومات عنها في صندوق إعدادات النظام
وذلك لإضافة مزيدا من الخصوصية على كمبيوترك الخاص وهذا يعرض ضمن صندوق خصائص النظام

نقوم بإنشاء ملف يسمى OEMINFO.INI ضمن مجلد SYSTEM في ويندوز
95-98 ME أو ضمن المجلد SYSTEM 32 في الوبندوز NT و 2000
قم بفتح الملف بواسطة المفكرة ثم نكتب المعلومات التالية :
General
Manufacturer = هنا نكتب اسم الشركة الخاصة بك
Model = اكتب موديل الحاسب الذي تستخدمه

Support Information
Line1 = هنا السطر الأول من المعلومات التي تود كتابتها

Line2 =السطر الثاني

Line3 =السطر الثالث

Line4 =السطر الرابع

وتستطيع وضع أسطر بالمقدار الذي تريد

بعد ذلك قم بإنشاء صورة لشعار شركتك ثم قم بتسميتها OEMLOGO.BMP

ثم وضعها ضمن المجلد SYSTEM

ولإظهار النتيجة :

اضغط على أيقونة النظام في لوحة التحكم لترى صورة الشعار والمعلومات المدخلة

ضمن القسم عام General .

15- تغيير اسم المستخدم واسم الشركة

غالباً ما يرغب البعض بتغيير هذه المعلومات لأسباب أمنية قد تتعلق بالاختراق ,

علماً أن هذه المعلومات يتم إستخدامها تلقائياً عند تثبيت برامج جديدة .

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT

ثم انتقل الى القسم :

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT

MS SETUP (ACME)USER INFO

نحدد المفتاح DefName والذي يمثل اسم المستخدم ثم نكتب الاسم الجديد

ثم نحدد المفتاح DefCompany والذي يمثل اسم الشركة ثم نكتب الاسم الجديد .

16- إزالة أمر إيقاف التشغيل (Shut Down) من قائمة ابدأ :

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT

ثم انتقل الى القسم :

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT

WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESEXPLORER

نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD

ونسماه NoCLOSE

ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة أمر إيقاف التشغيل

أوالقيمة (0) لإظهاره

17- منع إضافة أسماء الملفات المفتوحة إلى قائمة المستندات

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT

ثم انتقل الى القسم :

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT

WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESEXPLORER

نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD

ونسماه NORECENTDOCSHISTORY

ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة

أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

18- منع تعديل أو حذف أي مكون من مكونات قائمة ابدأ

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT

ثم انتقل الى القسم :

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT

WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESEXPLORER

نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD

ونسماه NOCHANGESTARTMENU

ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة

أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

19- منع إضافة أي رمز الى سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم نتقل الى القسم :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESACTIVEDESKTOP
نقوم بإضافة مفتاح من النوع
DWORD ونسميه
NOADDINGCOMPONENTS
ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة
أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

20- منع حذف رموز الى سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم نتقل الى القسم :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESACTIVEDESKTOP
نقوم بإضافة مفتاح من النوع
DWORD ونسميه
NODELETINGCOMPONENTS
ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة
أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

21- منع تغيير خلفية سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم نتقل الى القسم :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESACTIVEDESKTOP
نقوم بإضافة مفتاح من النوع
DWORD ونسميه
NODELETINGCOMPONENTS
ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة
أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

22- منع تغيير خلفية سطح المكتب من النوع HTML عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم نتقل الى القسم :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESACTIVEDESKTOP
نقوم بإضافة مفتاح من النوع
DWORD ونسميه
NOHTMLWALLPAPER
ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة
أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

23- منع التعديل على الرموز الموجودة على سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE)
(DESKTOP)
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
ثم نتقل الى القسم :
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONPOLICIESACTIVEDESKTOP
نقوم بإضافة مفتاح من النوع
DWORD ونسميه
NOEDITINGCOMPONENTS
ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة
أوالقيمة (0) لتشغيل الإضافة

24- تغيير أيقونة محرك الأقراص Hard Disk

قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONEXPLORERSHELL\ICONS
ثم نقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
ونسماه 8
ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة
مثال : C:WINDOWSHARD DISK.ICO

25- تغيير أيقونة محرك الأقراص المرنة Floppy Disk
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONEXPLORERSHELL\ICONS
ثم نقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
ونسماه 6
ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة
مثال : C:WINDOWS\FLOPPY.ICO

26- تغيير أيقونة محرك الأقراص الليزرية CD ROM
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONEXPLORERSHELL\ICONS
ثم نقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
ونسماه 11
ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة
مثال : C:WINDOWSCDROM.ICO

27- تغيير أيقونة سطح المكتب الموجودة ضمن شريط المهام
قم بتشغيل محرر التسجيل REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSIONEXPLORERSHELL\ICONS
ثم نقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
ونسماه 34
ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة
مثال : C:WINDOWS\DISKTOP.ICO

28- حذف البرامج من قائمة اضافة وازالة بعد أن تم حذفها بطريق الخطأ , وفي هذه الحالة
عند القيام بحذفها تعطي رسالة مفادها أن البرنامج غير موجود
ولحل هذه المشكلة نقوم بالنالي:
نفتح :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT
WINDOWSCURRENTVERSION\UNINSTALL
ثم نحدد البرنامج المطلوب ونحذفه