

المدخل إلى علم الجغرافية الطبيعية



د. علي غانم

قسم الجغرافية / الجامعة الأردنية

د. حسن أبو سعور

قسم

جغرافية





وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْأُؤْمَنُونَ

صدق الله العظيم

الله خل الی عالم

الجغرافية الطبيعية

المدخل الى علم

الجغرافية الطبيعية

تأليف

د. حسن أبو سمور د. علي غاتم

قسم الجغرافيا / الجامعة الأردنية

الطبعة الاولى

١٤١٩ م - ١٩٩٨

دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان

رقم الایداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (١٣١١/٩/١٩٩٧)

رقم التصنيف : ٩١٠,٠٢
المؤلف ومن هو في حكمه : حسن أبو سور، علي غامم
عنوان الكتاب : المدخل الى علم الجغرافية الطبيعية
الموضوع الرئيسي : ١- التاريخ والجغرافيا
٢- الجغرافية الطبيعية

بيانات النشر : عمان : دار صفاء

* - تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

Copyright ©
All rights reserved

الطبعة الأولى

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م



دار صفاء للنشر والتوزيع

عمان - شارع السلط - مجمع الفحص التجاري - هاتف وفاكس ٤٦١٢١٩٠
ص.ب ٩٢٢٧٦٢ عمان - الأردن

DAR SAFA Publishing - Distributing

Telefax: 4612190 P.O.Box: 922762 Amman - Jordan

مقدمة:

يختص هذا الكتاب بمبادئ الجغرافية الطبيعية التي تبحث في الظواهر الطبيعية في العالم كما يراها الإنسان. والجغرافية الطبيعية هي جغرافية بينة الإنسان وت تكون من دراسة انظمة الارض الطبيعية الرئيسية وهي الغلاف الصخري والجوي والمائي والحيوي. وبذلك ترتبط بالعلوم الطبيعية الأخرى كالارصاد الجوية والبيولوجيا والمياه والتربة والجيولوجيا. ولا تقتصر الجغرافية الطبيعية على وصف الظواهر الطبيعية على سطح الارض، ولكن تهدف الى تفسير كيف ولماذا تحدث العمليات الطبيعية؟ وكيف هي ضرورة الحياة على الارض؟ والجغرافية تبحث في مجالات متعددة، ولكنها تركز على مناطق الاتصال والتفاعل بين اليابس والبحر والهواء التي تكون اقليم الحياة.

وهدفنا من هذا الكتاب هو ليس شرح كل المصطلحات والمظاهر الطبيعية على سطح الارض، ولكن نأمل ان نطور عند القارئ فهم واضح لامم الحقائق وال العلاقات عن طريق شرح المفاهيم الاساسية في الجغرافية الطبيعية. يحتوي هذا الكتاب على خمسة فصول تناولت المبادئ الأساسية لفروع الجغرافيا الطبيعية. فقد تناول الفصل الأول، الوضع الفلكي للأرض وأبعادها ودوران الأرض والشبكة الجغرافية بالإضافة إلى معلومات عامة عن المجموعة الشمسية.

أما الفصل الثاني فقد تناول بالتفصيل الغلاف الجوي ومكوناته بالإضافة إلى عناصر المناخ وهي الأشعة الشمسية والحرارة والرطوبة والضغط الجوي والرياح والظواهر الجوية وهي الندى والصقيع والضباب والثلوج والبرد والأمطار وانتهى الفصل بتصنيف للاقاليم المناخية في العالم.

وقد تناول الفصل الثالث الغلاف المائي للأرض من حيث توزيع مياه البحار والمحيطات وخصائصها وحركة المياه مثل المد والجزر والتيارات البحرية والأمواج. كما تناول هذا الفصل الانهار والبحيرات والمياه الجوفية. وفي الفصل الرابع تم مناقشة القشرة الأرضية والحركات الأرضية التي تغير سطح الأرض بالإضافة إلى التطرق للصدوع والالتواءات والبراكين والزلزال. كما تناول هذا الفصل أنواع الصخور والعمليات الجيومورفولوجية ودور الرياح والمياه والجليد في تغيير سطح الأرض.

أما الفصل الخامس فقد تناول التربة والغلاف الحيوي. حيث تم شرح خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية وتوزيع أنواع الترب في العالم. أما الغلاف الحيوي فقد تناول خصائص النبات والعوامل المؤثرة فيه بالإضافة إلى تصنيف الغلاف النباتي وتوزيعه الجغرافي.

إننا إذ نضع هذا الكتاب بين يدي طلاب الجغرافية لنرجو من الله أن تكون قد وقنا، ونعتذر في نفس الوقت عن أي خطأ أو زلل غير مقصود.

المؤلفان

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
ج	مقدمة.....
هـ	قائمة المحتويات
الفصل الأول	
خصائص الأرض الفلكية	
١	النظام الشمسي
٢	شكل الأرض وابعادها
٤	نظام الشبكة الجغرافية
٨	حركة الأرض اليومية
١١	حركة الأرض السنوية
الفصل الثاني	
الغلاف الجوي	
١٥	مكونات الغلاف الجوي
١٩	اقسام الغلاف الجوي
٢١	الطاقة
٢٣	الأشعة الشمسية
٢٥	الأشعة الشمسية والغلاف الجوي
٢٦	الأشعة الشمسية وسطح الأرض
٢٩	توزيع الأشعة الشمسية
٣١	الأشعة الأرضية والجوية
٣١	التوازن الشعاعي
٣٥	الحرارة

الصفحة	الموضوع
٣٩	التوزيع الجغرافي للحرارة
٤٢	الاختلاف الرأسي للحرارة
٤٣	الانقلاب الحراري
٤٥	الدورة اليومية للحرارة
٤٦	الدورة السنوية للحرارة
٤٧	الضغط الجوي
٥٢	الرياح
٥٥	أنواع الرياح السطحية
٦٠	الرياح الطورية
٦١	الرياح الجوية
٦٤	الكليل الهوائية
٦٥	الجبهات الهوائية
٦٧	التكلف
٧٠	الغبار
٧٣	الهطول
٧٣	الامطار
٧٩	الثلوج
٨٠	البرد
٨٠	العواصف الرعدية
٨٢	الاعاصير المدارية
٨٤	التصنيفات المناخية

	الفصل الثالث
	الغلاف المائي
٨٩ الدورة المائية العامة
٩٠ المياه في البحار والمحيطات
٩١ خصائص مياه البحار والمحيطات
٩٣ حركة المياه في البحار والمحيطات
٩٣ المد والجزر
٩٤ الأمواج
٩٥ التيارات البحرية
٩٧ المياه القارية
٩٧ البحيرات
١٠٢ المستنقعات
١٠٣ الأنهار
١٠٧ المياه الجوفية
١٠٩ مشكلات الموارد المائية
١١٢ المحافظة على الموارد المائية
	الفصل الرابع
	القشرة الأرضية
١١٥ القشرة الأرضية وأنواع الصخور
١١٦ الصخور التلارية
١١٨ الصخور الرسوبيّة

١١٨ الصخور المتحولة
١٢٠ أثر العمليات الجيومورفولوجية في تشكيل سطح الأرض
١٢٠ التجوية الميكانيكية
١٢١ التجوية الكيميائية
١٢٤ التجوية الحيوية
١٢٥ العوامل التي شكلت الظواهر التصريسية لسطح الأرض
١٢٥ حركة القشرة الأرضية
١٢٨ الحركات الأرضية الباطنية البطيئة
١٢٨ الالتواءات
١٢٩ الصدوع
١٣١ الحركات الأرضية الباطنية السريعة
١٣١ الزلزال
١٣٣ البراكين
١٣٦ أثر العمليات الجيومورفولوجية على القشرة الأرضية
١٣٦ أثر الرياح في تشكيل سطح الأرض
١٤٠ أثر الماء في تشكيل سطح الأرض
١٤٢ دورة التعرية
١٤٩ أثر الجليد في تشكيل سطح الأرض

الفصل الخامس**التربة والنبات**

١٥٣	التربة
١٥٣	عوامل تكوين التربة
١٥٦	خصائص التربة
١٥٨	أنواع التربة وتوزيعها الجغرافي في العالم
١٦٠	الغلاف الحيوي
١٦١	النظام البيئي
١٦٢	العوامل المؤثرة على التوزيع الجغرافي للنباتات
١٦٥	أسس تصنيف الكائنات الحية
١٦٦	أسس تصنيف الحيوانات
١٦٧	التوزيع الجغرافي للنباتات: (المجموعات النباتية)
١٦٩	الحشائش
١٧٠	النباتات الصحراوية
١٧١	الغابات
١٧٣	المصادر والمراجع

الفصل الأول

خصائص الأرض الفلكية

تعد العلاقة بين الشمس والأرض علاقة ثورية جداً، فالشمس هي مصدر الطاقة الرئيسي بالنسبة للأرض، كما وان الأرض تدور حول محورها وحول الشمس مما يسبب اختلاف في توزيع الطاقة وفي الخصائص الطبيعية للأقاليم والأماكن على سطح الأرض. ويختص هذا الفصل في شرح خصائص الأرض الرئيسية من حيث الشكل والابعاد، وشبكة خطوط الطول والعرض، وحركة الأرض اليومية والسنوية وما ينتج عنها من ظواهر طبيعية هامة.

النظام الشمسي

يتكون النظام الشمسي من الكواكب والأsteroids والكويكبات والمذنبات والنوى والغبار والغازات ومن نجم مركزي تدور حوله جميع تلك الأشياء وهو الشمس. وتشكل الشمس **المائلة** الحجم حوالي 99% من كتلة النظام الشمسي. وتنتج درجة حرارتها الحالية من التفاعلات النووية الهيدروجينية حيث تصل درجة حرارة سطح الشمس إلى حوالي 6000° م وترداد نحو الداخل إلى حوالي 15° مليون م. والأرض هي أحد الكواكب **النحوة الثالثة** للنظام الشمسي، وتختلف الكواكب في خصائصها الطبيعية. ويبين الجدول رقم (١) بعض خصائص تلك الكواكب بالمقارنة بخصائص الأرض.

جدول (١) خصائص كواكب المجموعة الشمسية


نسبة الكتلة إلى كتلة الأرض	حرارة السطح العظمى (م)	طريق السنة	طريق اليوم	القطر (كم)	البعد عن الشمس (مليون كم)	
٠,٠٥	٤٠٠	٨٨ يوم	٥٩ يوم	٤٨٧٨	٥٨	طارد
٠,٨١	٥٠٠	٢٤٤ يوم	٢٤٤ يوم	١٢١٠٠	١٠٨	الزهرة
١	٦٠	٣٦٥,٢٥ يوم	٢٤ ساعة	١٢٧٥٦	١٥٠	الأرض
٠,١١	٢١	٦٨٧ يوم	٢٤,٥ ساعة	٦٧٩٠	٢٢٨	المريخ
٣١٨	١٥٠-	١٢ سنة	٩,٩ ساعة	١٤٢٨٠٠	٧٧٨	المشتري
٩٥,٢	١٦٠	٢٩,٥ سنة	١٠,٢ ساعة	١٢٠٠٠	١٤٢٢	زحل
١٤,٥	٢١٠	٨٤ سنة	١٠,٨ ساعة	٥١٨٠٠	٢٨٧٠	أورانوس
١٧,٢	٢٣٠	١٦٥ سنة	١٥,٨ ساعة	٤٩٠٠	٤٤٩٧	نبتون
٠,٠٨	-	٢٤٨,٥ سنة	٦,٥ ساعة	٥٩٠٠	٥٩٠٧	بلوتو

المصدر: فاضل السعدوني، ١٩٩٠ ونجيب زبيب، ١٩٩٤.

شكل الأرض وابعادها:

الارض احدي الكواكب التي تدور حول الشمس. ولقد تم اثبات كروية الارض منذ العصور القديمة. ومن البراهين التي دعمت ذلك: الاختفاء التدريجي للسفن اثناء ابعادها عن الموانئ، وظهور ظل الارض على القمر بشكل منحنى اثناء حدوث ظاهرة خسوف القمر، وازدياد ارتفاع النجوم عن الافق عند السير باتجاه القطب. وهذه الظواهر لا تحدث الا اذا كانت الارض كروية الشكل. وحديثاً فان صور المركبات الفضائية تظهر الارض كروية بما لا يدع مجالاً للشك. ودللت القياسات ايضاً على ان الارض ليست تامة الكروية فهي منبعة قليلاً عند المنطقة الاستوائية. اي أن قطر الارض الاستوائي (١٢٧٥٦ كم) اكبر

من قطرها القطبى (١٢٧١٤ كم) بحوالى ٤٢ كم (شكل ١). ومن ذلك نجد ان محيط الارض الاستوائي حوالي ٤٠٠٧٥ كم.



شكل ١ : شكل وأبعاد الأرض (عن Strahler, 1987)


ولاختلاف طول نصف قطر الأرض نجد ان الجاذبية الأرضية تختلف قليلاً من مكان لآخر على سطح الأرض. فالجاذبية الأرضية هي قوة شد الاجسام نحو مركز الأرض، وهي تتناسب عكسيأً مع مربع المسافة بين الجسم ومركز الأرض. ولأن اختلافات الجاذبية بسيطة فقد اعتبرت ثابت بمقدار $9,8 \text{ m/s}^2$. وللجاذبية أهمية كبيرة في مختلف المجالات وتؤثر على عوامل الطبيعة بطرق مختلفة. فهي المسئولة عن ترتيب الاشياء حسب كثافتها، الاكثر كثافة يكون في الاسفل والاقل كثافة في الاعلى. فالهواء والماء والصخر مرتبة حسب كثافتها من

الاعلى الى الاسفل، بالإضافة الى ان الانسان والحيوان والنبات والمنشآت العمرانية مصممة لمقاومة الجاذبية ولتبقى منتصبة.

نظام الشبكة الجغرافية:

ومن اجل تحديد مواقع الاماكن بدقة على سطح الكرة الارضية فقد تم تسميمها الى شبكة من الخطوط الوهمية التي تطورت تدريجياً منذ العصور القديمة حتى اصبحت بشكلها الحالي وتدعى خطوط الطول والعرض. وتستخدم الدرجات لي تعين تلك الخطوط، ولزيادة الدقة تستعمل الفسام الدرجات حيث ان الدرجة تساوي سبعون دقيقة والدقيقة تساوي سبعون ثانية.


ودوائر العرض Latitudes تلف الكرة الارضية على شكل دوائر كاملة يبيّن امتدادها الاتجاه الحقيقي للشرق والغرب، وباعتبار ان الارض كروية الشكل فإن الدائرة الكبيرة التي تقسمها الى نصفين متساوين شمالي وجنوبي تسمى بالدائرة الاستوائية وتحدد بدرجة الصفر. وتصغر دوائر العرض بالابتعاد عن دائرة الاستواء وذلك بالاتجاه نحو الاقطاب (شكل ٢). وتلخص دوائر العرض بين الدائرة الاستوائية (صفر°) والقطبيتين الشمالي (٩٠° شمالاً) والجنوبي (٩٠° جنوباً). واهم دوائر العرض مدار السرطان (٢٣,٥° شمالاً) ومدار الجدي (٢٣,٥° جنوباً) والدائرةتين القطبيتين الشمالية (٦٦,٥° شمالاً) والجنوبية (٦٦,٥° جنوباً). وتتميز دوائر العرض بأنها متوازية، اي ان المسافة بين كل درجتين متتاليتين متساوية وهي حوالي ١١١ كم. بالإضافة الى دورها في تحديد موقع الاماكن شمال او جنوب خط الاستواء.



شكل ٢ : دوائر العرض

خطوط الطول *Longitudes* وهي انصاف دوائر تمتد بين القطبين الشمالي والجنوبي، وتحدد الاتجاه الحقيقي للشمال والجنوب (شكل ٣). وخطوط الطول غير متوازية حيث ان المسافة بين كل درجتين متتاليتين عند الدائرة الاستوائية حوالي ١١١كم، وتتناقص المسافة بالاقرابة من الاقطاب فهي حوالي ٩٥كم عند 30° و ٥٦كم عند 60° وطبعاً صفر عند الاقطاب التي تعد نقاط النقاء وتجمع لخطوط الطول (شكل ٣). وتستخدم في تحديد الموقع الفلكي للأماكن شرق او غرب غرينتش.

ولقد اتفقت ٢٥ دولة في واشنطن عام ١٨٨٨ على اعتبار خط الطول المرجعي (صفر $^{\circ}$) هو الخط الذي يمر في غرينتش/لندن. وسمى بخط غرينتش او خط التوقيت الدولي الذي يعتمد عليه في تحديد الوقت في اي مكان على سطح الارض. ويقسم خط غرينتش الكره الارضية الى نصفين شرقي وغربي. وتشكل




شكل ٣ : خطوط الطول

خطوط الطول 360° ، تنقسم إلى 180° شرقاً، و 180° غرباً. وخط الطول 180° يسمى بخط التاريخ الدولي الذي يختلف التاريخ على طرفيه بمقدار يوم كامل (٢٤ ساعة).

وتشتمل خطوط الطول في تقسيم العالم إلى ٢٤ اقليمياً حسب اختلاف الوقت. حيث أن كل اقليم يتكون من 15° وهي تعادل الساعة (٦٠ دقيقة). وعادة يتوحد الوقت في كل اقليم رغم وجود اختلافات بين كل درجتين حيث أن كل درجة تساوي أربعين دقيقة. ويحدد الوقت في كل اقليم بالرجوع إلى توقيت غرينتش.

ويزداد الوقت بمقدار ساعة لكل 15° شرقاً ويقل بمقدار ساعة لكل 15° غرباً (شكل ٤). فمثلاً إذا كان الوقت في لندن الساعة ١٢ ظهراً فان الوقت على خط الطول 30° شرقاً هو الثانية بعد الظهر وعلى خط طول 30° غرباً هو

العاشرة صباحاً. وبحساب ذلك الى خط التاريخ الدولي سنجد ان الوقت متشابه ولكن مع اختلاف اليوم او التاريخ، فيكون الوقت مثلًّا الساعه السادسه صباح يوم الاحد في شرقه والساعه السادسه صباح يوم الاثنين في غربه. لذلك فان من يسافر غرباً عبر خط التاريخ الدولي يخسر يوم، ومن يقطعه متوجهاً شرقاً يكسب يوم. ويمر خط التاريخ الدولي في المحيط الهادئ بعيداً عن الجزر المنتشرة فيه.




شكل ٤ : التوقيت في العالم (عن Muller, 1974)

أهمية خطوط الطول والعرض:

- ١) تحديد الوقت في العالم حسب خطوط الطول، سبق شرحه.
- ٢) فهم مناخ الأقاليم حسب موقعها من دوائر العرض فالمناطق الاستوائية والمدارية (العروض الدنيا) دافئة، والمناطق القطبية (العروض العليا) باردة، وبشكل عام تتناقص الحرارة بازدياد درجة العرض أو نحو الاقطاب.
- ٣) تحديد موقع الأماكن بشكل دقيق فموقع $30^{\circ} 40' 45''$ شمالاً هو خط عرض 45° درجة و $40'$ دقيقة و $30''$ ثانية شمال خط الاستواء. و $30^{\circ} 20' 60''$ شرقاً هو خط طول 60° درجة و $30'$ دقيقة و $20''$ ثانية شرق خط غرينتش. وعادة لا تستخدم الثوانى في تحديد موقع الأماكن الواسعة كالمدن او الدول.
- ٤) تعد خطوط الطول والعرض الأساس لرسم الخرائط التي تهدف إلى نقل سطح الأرض الكروي على سطح افقي. ومن ذلك تطورت مساقط متعددة لرسم الخرائط والتي لها أهمية كبيرة في علم الخرائط.

حركة الأرض اليومية:

تدور الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق مرة واحدة كل يوم وبسرعة 15 درجة في الساعة وما يعادل حوالي 1670 كم/الساعة عند الدائرة الاستوائية ونصف تلك السرعة على دائرة عرض 60° وصفر عند القطبين. ومحور الأرض هو الخط الوهمي الذي يصل القطبين مارأً بمركز الأرض. ويميل محور الأرض عن العمود الساقط على مستوى الفلك بمقدار $23,5^{\circ}$ وعن مستوى الفلك بمقدار $66,5^{\circ}$ (شكل ٥).




شكل ٥ : ميلان محور الأرض

ويبقى اتجاه محور الأرض ثابتاً أثناء دورانها حول الشمس، وهو ما يعرف بظاهرة توازي محور الأرض (شكل ٦) ولميلان محور الأرض وتوازيه أهمية كبيرة في تكوين الفصول واختلاف طول النهار ومن ثم توزيع الأشعة الشمسية على سطح الكره الأرضية. وأن دوارن الأرض حول محورها يسبب حدوث ظواهر طبيعية هامة منها:

(١) تعاقب الليل والنهار ، فيما ان الأرض كروية الشكل فان نصفها يبقى مضاءً (نهار) والنصف الآخر معتماً (ليل). ودائرة الاضاءة هي الدائرة التي تفصل بين النصف المعتم والنصف المضاء ، والتي يختلف امتدادها باستمرار خلال اليوم والفصول. وان كثير من الظاهرات تستجيب لتعاقب الليل والنهار ، مثل النبات الذي يتاثر نموه بكمية الضوء والحرارة والرطوبة التي تختلف بين النهار والليل.

وكذلك الحيوانات الذي تنشط في اوقات معينة خلال اليوم، لذلك تتكيف الكائنات الحية مع تعاقب الليل والنهار. علماً بأن طول النهار يتغير على مدار السنة وحسب الفصول.



الشكل ٦ : توازي محور الارض

- ٢) حدوث المد والجزر بسبب جاذبية القمر والشمس لمياه البحار والمحيطات، ويختلف مكان ووقت حدوث المد حسب دوران الارض و مقابلتها للقمر والشمس.
- ٣) القوة الطارة عن المركز الناتجة عن دوران الارض حول محورها تؤثر على حركة الاجسام على سطح الارض وهي قوة مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه لقوة الجذب إلى المركز. ولها أيضاً دور هام في حدوث المد والجزر.
- ٤) القوة الكورولية - نسبة للعالم كوريولس - وتنتج عن دوران الارض حول محورها وتؤثر على اتجاه حركة الاجسام على الارض فتحرفها إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة الشمالي وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي، وبذلك تؤثر على حركة الرياح والتيارات البحرية، وغيرها من الأشياء المتحركة.
- ٥) قوة الدفع الناتجة عن اختلاف سرعة الارض حسب دوائر العرض. فالجسم الذي يدور بسرعة كبيرة على خط الاستواء يكتسب قوة دفع تزيد من سرعته اذا

ما انتقل الى عروض تكون فيها سرعة الدوران أقل. ولهذا أهمية كبيرة على سرعة الرياح وخاصة في طبقات الجو العليا كالتيارات النفاثة.


حركة الأرض السنوية:

تدور الأرض حول الشمس من الغرب الى الشرق دورة كاملة في السنة (٣٦٥,٢٥ يوم). ويتصف مدار الأرض بالشكل البيضاوي لذلك تختلف المسافة بين الشمس والارض من يوم لآخر على مدار السنة. ويبلغ معدل المسافة بين الأرض والشمس حوالي ١٥٠ مليون كيلومتر ويحدث ذلك في يومي ٤ نيسان و ٥ تشرين أول. وتختلف المسافة بحوالي $\pm 2,5$ مليون كيلومتر، وتكون الأرض ابعد ما يكون عن الشمس (الأوج aphelion) بمسافة حوالي ١٥٢,٥ مليون كيلومتر ويحدث ذلك في ٤ تموز، بينما تكون أقرب مسافة (الحضيض Perihelion) حوالي ١٤٧,٥ مليون كم ويكون ذلك في ٣ كانون الثاني. ويؤثر اختلاف المسافة بين الأرض والشمس على كمية الاشعة الشمسية التي تصل الى الأرض بحوالي ٧٪، فيصل الأرض كمية اكبر من الاشعة عندما تكون اقرب الى الشمس.

وينتج عن دروان الأرض حول الشمس وميلان محور الأرض تكون الفصول واختلاف في توزيع الاشعة الشمسية على سطح الكرة الأرضية. ويختلف مكان تعامد الاشعة الشمسية خلال السنة، حسب حركة الشمس (الحركة الظاهرة للشمس) بين مداري السرطان والجدي، وتكون الشمس عمودية على دوائر العرض الواقعة بين المدارين في اوقات مختلفة من السنة (جدول ٢)، فتتعامد الشمس مرة واحدة مع كل من مدار السرطان والجدي ومرتين مع دوائر العرض الواقعة بينهما (شكل ٧).

جدول (٢) اوقات تعامد الاشعة الشمسية مع دوائر العرض


التاريخ	دائرة العرض	التاريخ	دائرة العرض
١٠/٦ و ٣/٨	٥ ج	٦/٢١	٢٣,٥ ش
١٠/٢٠ ٢/٢٣	١٠ ج	٧/٢٤ و ٥/٢١	٢٠ ش
١١/٣ ٢/٩	١٥ ج	٨/١٢ و ٥/١	١٥ ش
١١/٢٢ ١/٢١	٢٠ ج	٨/٢٨ و ٤/١٦	١٠ ش
١٢/٢٢	٢٣,٥ ج	٩/١٠ و ٤/٣	٥ ش
		٩/٢٣ و ٣/٢١	صفر



شكل ٧ : حركة الشمس الظاهرية

يبين شكل (٨) وضع الأرض بالنسبة للشمس في أيام الانقلابين والاعتدالين. وتصبح الشمس عمودية على مدار السرطان في ٦/٢١، وهو الحد الأقصى الذي ترى فيه الشمس عمودية في نصف الكرة الشمالي، ويعرف هذا

اليوم بالانقلاب الصيفي حيث يبدأ فصل الصيف في النصف الشمالي، ويكون النهار أطول من الليل. ويتزايد طول النهار بالاتجاه نحو الأقطاب، وتكون الدائرة القطبية الشمالية مضاءة (نهار) ٢٤ ساعة، ويقل طول النهار إلى حوالي ١٨ ساعة على دائرة عرض 60° ش. وإلى ١٤ ساعة على 30° ش، بينما يتساوى الليل والنهار في المنطقة الاستوائية (جدول ٣). وتكون الصفات في النصف الجنوبي للأرض عكس ما هي في النصف الشمالي.



شكل ٨ : مدار الأرض حول الشمس وتكون الفصول
(عن Rosenberg et.al, 1983)

جدول (٣) طول النهار حسب خطوط العرض

في نصف الكرة الشمالي

درجة العرض	الانقلاب الصيفي ساعة	الانقلاب الشتوي دقيقة	الانقلاب الصيفي دقيقة	الانقلاب الشتوي ساعة
٩٠ - ٧٠	٢٤	-	٨	٥
٦٠	١٨	٨	٥٦	٨
٥٠	١٥	٥٦	٤٠	٩
٤٠	١٤	٤٠	٤٨	١٠
٣٠	١٣	٤٨	٥	١١
٢٠	١٣	٥	٢٨	١١
١٠	.	٥٣	٥٣	١٢

مصدر: Muller & Oberlander, 1984

وبعد الانقلاب الصيفي بحوالي ستة شهور تصبح الشمس عمودية على مدار الجدي في ٢١/١٢ أو ٢٢/١٢ وهو الحد الاقصى الذي ترُى فيه الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي، بينما تكون ابعد ما يمكن عن النصف الشمالي. ويعرف ذلك اليوم بالانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي حيث يبدأ فصل الشتاء ويصبح الليل اطول من النهار، ويتناقض طول النهار بالاتجاه نحو القطب. ويصل طول النهار الى حوالي ١٠ ساعات على دائرة 30° ش وحوالي ٦ ساعات على دائرة 60° ش، بينما تكون الدائرة القطبية الشمالية معتمة ٢٤ ساعة (جدول ٣). وتكون الخصائص عكس ذلك بالنسبة للنصف الجنوبي من الارض (شكل ٩).

وفي منتصف المسافة بين موعد حدوث الانقلاب الصيفي والشتوي تتعامد الشمس مرتين على الدائرة الاستوائية في يومي (٢١/٣) الاعتدال الربيعي وفي (٢٢/٩) الاعتدال الخريفي. وفيهما يتساوى طول الليل والنهر في جميع بقاع الارض حيث تمر دائرة الاضاءة من القطبين الشمالي والجنوبي.

ويحدث اكبر فرق بين طول الليل والنهر في القطبين. فيكون طول النهار في القطب الشمالي ستة شهور تحصر بين الاعتدالين ٢١/٣ و ٩/٢٢، بينما يسود الليل في القطب الجنوبي . والعكس في القطب الجنوبي الذي يمتد نهاره من ٩/٢٢ الى ٢١/٣. حين يسود الليل في القطب الشمالي.

المقدمة:

الفصل الثاني

الغلاف الجوي

The Atmosphere

يشكل الغلاف الجوي أحد مكونات الأرض الطبيعية بالإضافة إلى الغلاف الصخري والمائي والجليدي والحيوي. وهو الهواء الذي يغلف الكرة الأرضية بسمكية مئات الكيلومترات ويحتوي على غازات كثيرة وبنسب مختلفة ومتناهية جعلت الحياة ممكنة على سطح الأرض. وللгазات الجوية أهمية كبيرة في حياة الكائنات الحية حيوانية ونباتية، بالإضافة إلى تفاعلها مع الأغلفة الأرضية الأخرى. ويحتوي هذا الفصل على شرح للعناصر والظواهر الجوية كالأشعة الشمسية والحرارة والضغط الجوي والرياح والرطوبة والتكتاف وانواعه والهطول كالمطر والثلوج والبرد. بالإضافة إلى مكونات واقسام الغلاف الجوي.

مكونات الغلاف الجوي:

يتكون الهواء من خليط من الغازات والشوائب التي يزداد تركيزها وكثافتها في الطبقة السفلية القريبة من سطح الأرض وذلك بسبب الجاذبية الأرضية. فنجد أن حوالي ٥٠٪ من الهواء يتراوح في الستة كيلومترات السفلية من الغلاف الجوي. ويبين الجدول رقم ٤ نسب المكونات الغازية في الغلاف الجوي، ويحتوي الهواء النقي الجاف على حوالي ٧٨٪ من النيتروجين و ٢١٪ من الأكسجين و ٠,٩٣٪ من الأرغون، بالإضافة إلى نسب ضئيلة من الغازات الأخرى مثل ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والهيليوم والأوزون وغيرها. وتختلف نسب الغازات في الغلاف الجوي للأرض عن مكونات الغلاف الجوي للكواكب الأخرى مثل المريخ والزهرة التي تتكون غالبيتها (٩٥٪) من ثاني

اكسيد الكربون و حوالي (٣٪) من النيتروجين ونسبة ضئيله جداً من الاكسجين و بخار الماء. لذلك أصبحت الحياة ممكنة على سطح الارض، بينما خلت تلك الكواكب من اشكال الحياة. فالنيتروجين غاز خامل وغير ضار، والاكسجين اساس لحياة الانسان والحيوان.

جدول (٤) مكونات الغلاف الجوي

مكونات الهواء الرطب			مكونات الهواء الجاف		
النسبة/حجم	جزء/مليون	الغاز	النسبة/حجم	جزء/مليون	الغاز
٧٦,٩	٧٩٦٠٠٠	النيتروجين	٧٨,٠٨	٧٨٠٨٤٠	النيتروجين
٢٠,٧	٢٠٧٠٠٠	الاكسجين	٢٠,٩٦	٢٠٩٤٦٠	الاكسجين
١,٤	١٤٠٠٠	بخار الماء	٠,٩٣	٩٣٤٠	الارغون
١	١٠٠٠	غازات اخرى	٠,٠٣	٣٣٠	ثاني اكسيد الكربون
			٠,٠٠١٨	١٨	النيون
			٠,٠٠٠٥٢	٥,٢	المهليوم
			٠,٠٠٠١٤	١,٤	الميثان
			٠,٠٠٠١	١	الكريبيتون
			٠,٠٠٠٥	٠,٥	اكسيد النيتروز
			٠,٠٠٠٥	٠,٥	الهيدروجين
			٠,٠٠٠٧	٠,٧	الاوزون

المصدر: Eagleman, 1985

إن حوالي ٩٩,٩٪ من مكونات الغلاف الجوي (النيتروجين والاكسجين والأرغون) من الغازات غير الضارة والثابتة النسبة. ولقد ثبت تغير نسب كثير من الغازات الاخرى. وتتغير كمية بخار الماء الموجودة في الهواء من مكان

لآخر، وتتراوح من لا شيء في الهواء البارد والجاف جداً في المناطق القطبية إلى حوالي ٤٪ في الهواء الرطب جداً في المناطق الاستوائية، بمعدل ١٠٤٪. وان وجود بخار الماء ضروري لتكون الظواهر الجوية المائية كالضباب والصقيع والندى والأمطار والثلوج والبرد. بالإضافة إلى مقدرتها على امتصاص جزء من الأشعة الحرارية طولية الأمواج وبذلك يسهم في تسخين الهواء.

وتعد الغازات المتغيرة والتي يتزايد تركيزها في الهواء من الملوثات الجوية بسبب اثارها السلبية على البيئة وحياة الإنسان. ومن تلك الغازات المتزايدة ثاني أكسيد الكربون والأوزون وأكسيد النيتروز والميثان وغيرها. وتعد تلك الغازات من غازات البيت الزجاجي. وظاهرة البيت الزجاجي Green house على عدم تطرف درجات الحرارة على سطح الأرض. وتسمح هذه الغازات بمرور الأشعة الشمسية قصيرة الأمواج، ولكنها تمتص الأشعة الأرضية طولية الأمواج التي يمكن أن تهرب إلى الفضاء. وبازدياد تركيز غازات البيت الزجاجي عن طريق التلوث تزداد الطاقة المحبوبة في الغلاف الجوي السفلي مما يزيد من تسخين الهواء ورفع معدل درجة حرارة الأرض، ويسبب ذلك تغير المناخ مما يؤثر على البيئة وحياة الإنسان.

وتعاني المناطق الصناعية وما يجاورها من مشكلة الأمطار الحمضية Acid Rain التي تتكون من تفاعل بخار الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت، مشكلة احماض كحامض الكربوني المخفف. وتعاني كثير من الدول من الآثار السلبية للأمطار الحمضية كتلوث الغابات وهلاك أشجارها وزيادة حموضة مياه البحيرات العذبة المخصصة لتربيه الأسماك. بالإضافة إلى دور المياه الحمضية في تنشيط التجوية الكيماوية وتأكل المنشآت الحجرية.

ولمشكلة تأكل غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير صدى عالمي، حيث تعقد المؤتمرات الدولية من أجل تخفيف او وقف اسباب تناقص الأوزون وخاصة

بعد ان ثبت دور النشاط البشري في خلق هذه المشكلة. فاستعمال مركب الكلوروفلوروكربون (CFCs) وغيرها من الغازات التي تتفاعل مع الاوزون وتحتاج لذرة اوكسجين واحدة مثل البروم، هو السبب الرئيسي في تأكل الاوزون. CFCs مركب خامل وغير ضار ويستعمل في الثلاجات والمكيفات والتغليف ومواد الرش المستعملة في المنازل كالمبيدات الحشرية والمنظمات الكيماوية وغيرها. وهو لا يتحطم في الغلاف الجوي السفلي، ولكن عندما يصعد الى طبقات الجو العليا يتفكك حيث يتفاعل الكلور مع الاوزون ويحطمها. وبتناقص الاوزون تزداد كمية الاشعة فوق البنفسجية الضارة الوالصالة الى سطح الارض مسببة زيادة انتشار بعض الامراض الجلدية كالسرطان وامراض العيون وغيرها. ووجد العلماء ان اكبر تناقص حدث فوق القارة القطبية الجنوبيّة وهو ما يسمى بقرب الاوزون، وكذلك فإنه لوحظ تناقص الاوزون في كل المناطق ولكن بنسبة متفاوتة.

بالاضافة الى الغازات يحتوي الغلاف الجوي على كميات كبيرة من الشوائب، وهي جزيئات صغيرة من الدخان والغبار والرماد والأتربة العالقة في الهواء. وتعتبر هذه المواد عاملًا هاماً في تشويط عملية تكافث بخار الماء وتشكيل الظواهر الجوية المائية. وان ازدياد الشوائب والملوثات الجوية يزيد من كمية الاشعة الشمسية المنتشرة والمحجوبة مما يقلل من الاشعة التي تصل الى سطح الارض ومن ثم تخفيض درجة الحرارة. وكذلك يؤثر ازدياد تركيزها على الحالة الصحية للكائنات الحية فتضعفها وتقلل من قدرتها على مقاومة الامراض، كامراض الجهاز التنفسي.

وتميز الغازات الجوية بأنها قابلة للانضغاط وتختضع للقوانين الفيزيائية للغاز المثالي والتي تربط بين الحجم والضغط والكتافة ودرجة الحرارة (الضغط \times الحجم = درجة الحرارة \times رقم ثابت). والعلاقات هي:


- ١- القانون الاول لبويل: مع ثبات درجة الحرارة يتتناسب الضغط عكسياً مع حجم الهواء.
- ٢- قانون شارلز: مع ثبات الحجم يتتناسب الضغط طردياً مع درجة حرارة الهواء.
- ٣- قانون لوساك وشارلز: مع ثبات الضغط يتتناسب الحجم طردياً مع درجة حرارة الهواء.
- ٤- قانون بويل الثاني: يتتناسب الضغط طردياً مع كثافة الهواء بافتراض ثبات العناصر الاخرى.

اقسام الغلاف الجوي:

يمتد الغلاف الجوي من سطح الارض الى مئات الكيلومترات في الفضاء، وعلى اساس تغير درجة الحرارة بالارتفاع عن مستوى البحر يقسم الغلاف الجوي الى الطبقات التالية (شكل ٩):

- أ- التروبوسفير: وهي الطبقة الاكثر اهمية للانسان وجميع الكائنات الحية.
وتتصف بما يلي:
- ١- تمتد من سطح الارض حتى طبقة التربوبوز الانتقالية التي يختلف ارتفاعها من مكان لآخر، ويتراوح من ١٨ كم فوق المنطقة الاستوائية الى ٩ - ٨ كم فوق المناطق القطبية. ويتميز التربوبوز بثبات درجات الحرارة بالارتفاع.
- ٢- تتناقص درجات الحرارة بالارتفاع عن مستوى البحر بمعدل $6,5^{\circ}\text{كم}$.
وتتحفظ درجة الحرارة الى اقل من -55°م في اعلى التروبوسفير.
- ٣- تحتوي على غالبية (٩٩٪) بخار الماء الذي يختلط بسهولة مع الغازات الاخرى، لذلك تحدث جميع الظواهر الجوية المائية في التروبوسفير.

٤- تحتوي على حوالي ٧٥ - ٨٠ % من غازات الغلاف الجوي، ويزداد تركيز وكثافة الغازات بالاقتراب من سطح الأرض بسبب الجاذبية الأرضية.



شكل ٩: اقسام الغلاف الجوي (عن Hobbs, 1980)

بـ-الستراتوسفير: تمتد من التربوبوز حتى الستراتوبوز على ارتفاع حوالي ٥٠ كم، وتتميز بتزايد درجة الحرارة بالارتفاع حتى تصل إلى حوالي الصفر المئوي في أعلىها. وتحتوي طبقة الستراتوسفير على حوالي ٩٠ % من غاز الأوزون الذي يمتص غالبية الأشعة فوق البنفسجية الضارة بالكائنات الحية. ويتعارض الأوزون للنقصان بسبب ازدياد التلوث الناتج عن النشاط البشري،

وهي مشكلة عالمية يحتاج حلها لتعاون كل الدول وخاصة الدول الصناعية الكبرى.

ج - الميزوسفير: تمتد من الستراتوبوز حتى الميزوبوز على ارتفاع حوالي 80 كم. وتحتاج بتناقص درجات الحرارة بالارتفاع بحوالى $3,5 \text{ m}^0/\text{كم}$ لتصل الى حوالي 0°C عند بداية الميزوبوز. وتحتوي هذه الطبقة على نسبة قليلة من الهواء المكون من الغازات الخفيفة والتي يقل ضغطها عن واحد ميلبار.

د - طبقة الشيرموسفيه: تمتد من الميزوبوز حتى الفضاء الخارجي. وتتزايده فيها درجة الحرارة بالارتفاع في الفضاء لتصل الى اكثر من 2000°C . وتحتوي هذه الطبقة على نسبة ضئيلة جداً من الهواء الخفيف والمتاين الذي له خاصية عكس الامواج اللاسلكية كامواج الراديو.

الطاقة : Energy

ان جميع العمليات الجوية التي تحدث في الغلاف الجوي للارض تستمد طاقتها من الطاقة الشمسية الهائلة والناتجة عن تحول الهيدروجين الى هيليوم. اما مصادر الطاقة الاخرى فلا تشكل الا جزء ضئيل جداً (٠,٠١٪) كطاقة الارض والنجوم والمد والمصانع والسيارات والتدفئة وغيرها. وتحتلت كمية الطاقة من مكان لآخر، ويحدث فائض من الطاقة في الاماكن والمواد التي تزيد فيها الطاقة المكتسبة عن الطاقة المفقودة، وبالعكس يحدث عجز في الطاقة في الاماكن والمواد التي تزيد فيها الطاقة المفقودة عن الطاقة المكتسبة. وبسبب هذه الاختلافات تنتقل الطاقة في الاشياء والعالم بين مناطق الفائض والعجز بالطرق الاساسية التالية:

١- **التوسيط الحراري Conduction** هو انتقال الطاقة او الحرارة الحسية عبر جزيئات المواد الصلبة والمواد المتماسة. وبها تنتقل الطاقة في التربة وإلى طبقة الهواء الرقيقة الملمسة لسطح الأرض.


٢- **الحمل Convection** ويمثل انتقال الطاقة في السوائل والهواء بالمزج نتيجة لحركتها، حيث يسخن الهواء الملمس لسطح الأرض فيرتفع إلى الأعلى ليحل مكانه هواء بارد، وبذلك يختلط الهواء البارد بالدافئ.

٣- **الأشعة Radiation** وتنتقل الطاقة بالأشعاع من جميع الأجسام التي تزيد حرارتها عن الصفر المطلق (0°C). وكذلك تكسب الأجسام طاقة عند امتصاصها الأشعة، والجسم الذي تتشابه حرارته مع البيئة المحيطة يكسب ويفقد طاقة بنفس المعدل، بينما الجسم الذي تكون حرارته أعلى من المحيط فإنه يفقد طاقة أكثر مما يكسب والعكس صحيح. وإن كمية وشدة الأشعة الصادرة عن أي جسم تعتمد على درجة حرارته. وتتصدر الأشعة على شكل أمواج كهرومغناطيسية وباطوال تناسب عكسياً مع درجة حرارة الجسم. وكلما زادت درجة حرارة الجسم تزداد شدة أشعاعيته وتقصير اموجها. وطول الموجة هو المسافة بين قمتين متتاليتين.

فالأشعة الشمسية شديدة الكثافة وذات امواج قصيرة بسبب ارتفاع درجة حرارتها، بينما الأشعة الأرضية أقل شدة وذات امواج طويلة لأنها انخفض درجة حرارتها بالمقارنة مع الشمس. وإن حوالي ٩٩٪ من الأشعة الشمسية ذات امواج تنراوح بين ١٧،٠٠٠،٥٢ ميكرومتر، و٩٥٪ من الأشعة الأرضية تنراوح بين ٢٥-٢،٥ ميكرومتر (المتر = مليون ميكرومتر).

الأشعة الشمسية :Solar Radiation

وهي المصدر الاساسي للطاقة المستخدمة على الارض. وتتصدر الشمس اشعة شديدة الكثافة وقصيرة الامواج بسبب ارتفاع درجة حرارتها، وتصل درجة حرارة سطح الشمس الخارجي الى حوالي 6000°C . وتنشر الاشعة الشمسية في جميع الاتجاهات على شكل امواج كهرومغناطيسية وبسرعة الضوء (30 الف km/s). ويصل الارض جزء بسيط من مجموع الاشعة الشمسية التي تستغرق حوالي ثمانية دقائق حتى تصل الى سطح الارض. وعلى اساس طول امواج الاشعة تقسم الاشعة الشمسية الى ثلاثة انواع (شكل ١٠) :



شكل ١٠ : أنواع الأشعة حسب طول أمواجها (عن Eagleman, 1985)

١ - الاشعة فوق البنفسجية **Ultraviolet Radiation** وهي الاشعة التي يقل طول امواجهها عن ٤٠،٠ مايكرومتر كالاشعة السينية وأشعة جاما، وتشكل حوالي

٩٪ من مجموع الاشعة الكلية. يمتص غاز الاوزون الموجود في طبقة السترatosفير غالبية الاشعة فوق البنفسجية الضارة بالكائنات الحية، فلا يصل إلى سطح الأرض إلا جزء ضئيل جداً منها. وهي مفيدة عندما يتعرض لها الجسم لمدة قصيرة.

- الاشعة المرئية او الضوئية **Visible Light** وهي الاشعة التي تقع امواجها بين ٤٠٠ - ٧٠٠ مايكرومتر، وتحتل نسبتها إلى حوالي ٤١٪ من الاشعة الشمسية. وهي الاشعة التي تعطي الالوان الرئيسة، وتختلف الالوان حسب طول الموجة (جدول ٥). والالوان مرتبة حسب طول الموجة ومن الأقصر إلى الأطول هي: البنفسجي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والاحمر. وللأشعة الضوئية أهمية كبيرة للكائنات الحية حيوانية ونباتية.

جدول (٥) الاشعة المرئية حسب طول الامواج (مايكرومتر)

اللون	طول الموجة	اللون	طول الموجة
البنفسجي	٠,٤٣ - ٠,٤	الاصفر	٠,٥٧ - ٠,٥٩
الأزرق	٠,٤٤ - ٠,٤٩	البرتقالي	٠,٦٠ - ٠,٦٤
الأخضر	٠,٥٠ - ٠,٥٦	الاحمر	٠,٦٥ - ٠,٧٠

- الاشعة تحت الحمراء **Infrared Radiation** وتشكل حوالي نصف كمية الاشعة الشمسية والتي تقع امواجها بين ٧٠٠ - ٤٠٠ مايكرومتر. وهي اشعة حرارية ترفع درجة حرارة الجسم عند امتصاصها. ويبين شكل ١٠ انواع أخرى من الاشعة بامواج طويلة ولكنها غير مهمة بالنسبة للأشعة الشمسية القصيرة الامواج.

الأشعة الشمسية والغلاف الجوي:

ثابت الاشعة الشمسية Solar Constant هو كمية الاشعة الشمسية الساقطة عمودياً على وحدة مساحة (سم²) من سطح الغلاف الجوي، وتقدر بحوالي 2 سعر/سم²/دقيقة (١٣٨٠ واط / م² او ٢ كيلو لاتي / دقيقة). وتبقى الاشعة الشمسية محتفظة بكامل طاقتها الاصلية حتى ارتفاع ١٥٠ كم عن سطح الارض. وبالاقتراب من سطح الارض تتعرض الاشعة للتغير والضياع اثناء عبورها في الغلاف الجوي بالعمليات التالية:

١- الامتصاص absorption وهو انتقال الطاقة من الاشعة الكهرومغناطيسية الى طاقة حرارية في الغاز او السائل التي تمر خلاه. وتقوم الغازات والشوائب والغيوم بامتصاص جزء من الاشعة الشمسية يقدر بحوالي ١٢٪ وذلك حسب صفاء الجو. ويمتص غاز الاوزون غالبية الاشعة فوق البنفسجية، ويمتص ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء جزء من الاشعة تحت الحمراء قبل ان تصعد الى سطح الارض. وتختلف كمية الاشعة الممتصة حسب كمية الغيوم التي تؤثر كثيراً على مقدار ما يصل الى سطح الارض من الاشعة الشمسية. والاشعة الممتصة تسهم في تسخين الغلاف الجوي ورفع درجة حرارة الهواء.

٢- الانتشار Scattering وهو تشتت الاشعة الشمسية بواسطة الغازات والشوائب الجوية. وتقدر نسبة الاشعة المنتشرة بمختلف الاتجاهات بحوالي ١٢٪، نصفها يصل الى سطح الارض والنصف الآخر يعود الى الفضاء الخارجي. وان انتشار وانكسار الاشعة الشمسية بواسطة الغازات و قطرات الماء والشوائب هو المسؤول عن تكون الظواهر الجوية الضوئية كالشفق والغسق وزرقة السماء وقوس قزح وغيرها.

٣- الانعكاس Albedo وهو نسبة الاشعة الشمسية المرتدة عن المواد حيث تقوم الشوائب والغيوم بعكس جزء من الاشعة الشمسية. ويختلف معامل

الانعكاس للغيموم حسب ارتفاعها وسمكتها، ومتوسط معامل الانعكاس للغيموم حوالي ٥٠٪. وبالمحصلة ان حوالي ٢٠٪ من الاشعة الشمسية تتعكس الى الفضاء الخارجي فلا يستفاد منها في تسخين الارض او الاهواء.


الاشعة الشمسية وسطح الارض:

يصل الى سطح الارض ما تبقى من الاشعة الشمسية (حوالى ٥٠٪) بعد مرورها في الغلاف الجوي والذي تتراوح نسبته من صفر عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم الى ٨٠٪ عندما يكون الجو صافياً. وتحتختلف كمية الاشعة التي تصل الى اي مكان حسب درجة العرض والفصل، متأثرة بزاوية ارتفاع الشمس وطول النهار. لذلك نجد ان المناطق الاستوائية والمدارية يصل لها اشعه اكثر من المناطق القطبية بسبب الاختلاف في ميلان الاشعة الشمسية وطول النهار. وتتعرض الاشعة الشمسية عند اصطدامها بسطح الارض للاعكاس او الامتصاص، وان كمية الاشعة الممتصة والتي تتحول الى حرارة تعتمد بالاساس على نسبة الاشعة المنعكسة. وبعد معامل انعكاس الاشعة من العوامل الهامة التي تسبب الاختلافات المكانية في توزيع الطاقة. ويختلف معامل الانعكاس عن سطح الارض تبعاً للعوامل التالية:

- ١- زاوية ارتفاع الشمس Altitude Angle وهي الزاوية المحصورة بين الشعاع الشمسي وسطح الارض. وكلما قلت زاوية ارتفاع الشمس زاد معامل الانعكاس. ففي الصباح عندما تشرق الشمس يكون معامل الانعكاس كبيراً لانخفاض زاوية ارتفاع الشمس، ويقل تدريجياً ليصل الى ادنى قيمة عندما تصل الشمس الى ذروة ارتفاعها عند منتصف النهار، ثم يتناقص الانعكاس تدريجياً حتى وقت الغروب. وعلى سبيل المثال يصل معامل الانعكاس عن سطح مائي

مستوى الى حوالي ٤٠٪ عندما تكون زاوية ارتفاع الشمس حوالي ٥ درجات ويقل الى ٤٪ عندما تزيد عن ٧٥ درجة.

- **درجة العرض:** يقل معامل الانعكاس في المناطق الاستوائية والمدارية لأن الشمس تكون عمودية او قريبة من العمودية معظم ايام السنة. ويزداد ميلان الاشعة الشمسية بالاتجاه نحو الاقطاب مسبباً زيادة الانعكاس. ويبين شكل ١١ تزايد معامل الانعكاس بتزايد درجة عرض المكان.



شكل ١١ : تغير معامل الانعكاس حسب درجة العرض (عن Eagleman, 1985)

٣- طبيعة سطح الأرض: يبين جدول ٦ معامل الانعكاس لاسطح مختلفة. ويتأثر معامل الانعكاس بلون السطح وخشونته ورطوبته. ويزداد معامل الانعكاس عن الاسطح الفاتحة اللون والملساء، فيصل إلى ١٠٠٪ عن المرايا والى ٩٠٪ عن الثلج الحديث ويقل إلى ٥٠٪ عن الثلج القديم لازدياد نسبة الماء والشوائب فيه. وبالمقابل يقل الانعكاس عن الاسطح القاتمة اللون والخشنة، فالانعكاس معدوم عن الاسطح السوداء و٨٪ عن الاسمنت. ولرطوبة التربة اهمية في تقليل الانعكاس فهو حوالي ١٥٪ للتربة الجافة و ١٠٪ للتربة الرطبة، علماً بأن معامل الانعكاس للماء هو ٨٪.

٤- النبات: يبين جدول ٦ انخفاض معامل الانعكاس عن الغطاء النباتي بالمقارنة بالأراضي الجرداء. ويختلف معامل الانعكاس عن النبات وذلك حسب نوع الاشجار والمحاصيل الحقلية، وحسب مرحلة نموه الفصلية.

جدول (٦) معامل الانعكاس

السطح	الانعكاس	السطح	الانعكاس	الانعكاس
الثلج الحديث	٪ ١٥	اعشاب	٪ ٩٠	
الثلج القديم	٪ ٢٠	محاصيل حقلية	٪ ٥٠	
الغيوم (متوسط)	٪ ١٥	غابات خضراء	٪ ٥٠	
رمل فاتح	٪ ٢٥	اسمنت	٪ ٤٠	
ترابة فاتحة	٪ ٨	اسفلت	٪ ٢٥	
ترابة جافة	٪ ٨	ماء	٪ ١٥	
تربة رطبة	٪ ٣٠	الصحراء	٪ ١٠	

توزيع الأشعة الشمسية:

يختلف توزيع الأشعة الشمسية المتحولة إلى طاقة من مكان لآخر على سطح الكرة الأرضية للأسباب التالية:

١- **معامل الانعكاس:** ان جميع العوامل التي تؤثر على معامل الانعكاس (سبق شرحها) تؤثر على توزيع الأشعة الشمسية. فطبيعة سطح الأرض من حيث لونه وخشونته ورطوبته تؤثر على توزيع الأشعة. وتقل الأشعة بازدياد معامل الانعكاس الذي يتأثر أيضاً بدرجة العرض وميلان الأشعة الشمسية. وان تناقص كمية الأشعة الشمسية بالاتجاه نحو الأقطاب يعود لانخفاض زاوية ارتفاع الشمس بالإضافة إلى انتشار الجليد فوق العروض العليا. ويبيّن جدول ٧ معدل الطاقة الشمسية في يوم صاف حسب درجات العرض، فيصل إلى أعلى كمية ٢٢٠ سعر/سم^٢/د في المناطق الاستوائية ويقل إلى ٣٠٠ سعر/سم^٢/د في الدائرة القطبية.

جدول (٧) معدل الطاقة الشمسية حسب درجة العرض


درجة العرض	٧٥	٦٠	٤٥	٣٠	١٥	٠	
الطاقة سعر/سم ^٢ /د	٢٢٠	٣٠٠	٣٨٠	٤٧٠	٥١٠	٥١٠	

٢- **طول النهار:** يختلف طول النهار من فصل إلى آخر وتحتـلـف معـه كـمـيـة الأشـعـة الشـمـسـيـة الوـاـصـلـة إـلـى سـطـح الـأـرـضـ. ويـحـدـثـ أـكـبـرـ مـدىـ في طـوـلـ النـهـارـ بـيـنـ فـصـلـيـ الصـيفـ وـالـشـتـاءـ. فـيـ الصـيفـ يـكـوـنـ النـهـارـ اـطـولـ مـاـ يـمـكـنـ وـبـذـلـكـ تـزـدـادـ كـمـيـةـ الـأـشـعـةـ الشـمـسـيـةـ، وـيـحـدـثـ العـكـسـ فـيـ الشـتـاءـ عـنـدـمـاـ يـكـوـنـ النـهـارـ قـصـيرـاـ. وـيـكـوـنـ طـوـلـ النـهـارـ فـيـ الأـقـطـابـ كـبـيرـاـ فـيـ فـصـلـ الصـيفـ إـلـاـ إـنـ مـعـظـمـ الـأـشـعـةـ الشـمـسـيـةـ تـفـقـدـ بـالـانـعـكـاسـ بـسـبـبـ شـدـةـ مـيـلـانـهـاـ.

٣- صفاء الجو: ان كمية الملوثات والشوائب والغيموم تؤثر على مدة سطوع الشمس ومن ثم كمية الاشعة الشمسية الوالصلة الى سطح الارض. ويصل المناطق الاستوائية التي تكثر فيها الغيموم كمية اشعة اقل من المناطق الصحراوية التي تقل فيها الغيموم. وكذلك ان كمية الاشعة التي تصل المناطق او المدن الصناعية التي تكثر فيها الملوثات والشوائب هي اقل من المناطق المجاورة الاقل تلوثاً. فالغيوم والملوثات تعيق الاشعة الشمسية وتحجبها جزئياً او كلياً عن الارض.

٤- التضاريس: تتناقص الاشعة الشمسية بالارتفاع عن مستوى البحر وذلك لازدياد نسبة التغيم على المرتفعات العالية والتي تحجب جزء من الاشعة الشمسية. وان اتجاه السفوح الجبلية له علاقة بمدة سطوع الشمس، ويظهر اختلاف في كمية الاشعة الشمسية جلياً في المناطق الجبلية شديدة التضرس والواقعة في العروض الوسطى والعليا. فالسفوح الجبلية الجنوبيّة في نصف الكرة الشمالي تستقبل اكبر قدر من الاشعة لمواجهتها للشمس طول النهار، بينما تكون السفوح الشمالية في الظل (شكل ١٢) وتقطع الشمس على السفوح الشرقية من شروق الشمس حتى منتصف النهار وعلى السفوح الغربية من منتصف النهار حتى الغروب.

ولدرجة انحدار السفوح الجبلية تأثير على زاوية سقوط الاشعة وخاصة على مرتفعات العروض الوسطى والعليا كجبال الالب والهيمالايا. وذلك عندما يكون الانحدار بدرجة مناسبة بحيث يزيد من زاوية سقوط الاشعة على السفوح الجبلية. ويؤدي ذلك الى زيادة الاشعة بسبب انخفاض انعكاس الاشعة وتركزها على مساحة اقل. لذلك تتفاوت درجات الحرارة على المنحدرات الجبلية اتجاه السفوح الجبلية وحسب زاوية سقوط الاشعة عليها.




شكل ١٢ : اثر اتجاه السفوح الجبلية على توزيع الأشعة الشمسية

الأشعة الأرضية والجوية:

تسخن الارض والهواء عند امتصاصها للاشعة التي تحول الى طاقة حرارية محسوسة، ويبلغ متوسط درجة حرارة الارض حوالي 15°م . ويصدر عن الارض والهواء اشعة طويلة الامواج يكون مركزها حول ١٠ مايكرومتر. وتشع الارض ليلاً ونهاراً حسب درجة حرارتها. وفي النهار تكسب الارض طاقة من الاشعة الشمسية اكثر مما تفقد مما يسبب ارتفاع درجة حرارة السطح والهواء. وفي الليل تفقد الارض طاقة كبيرة بالاشعاع فتختفي درجة حرارتها. وكذلك فإن الهواء يشع لانه يكسب طاقة من امتصاصه لجزء من الاشعة الشمسية وغالبية الاشعة الأرضية، ويصدر اشعة طويلة الامواج إما باتجاه الارض او الفضاء الخارجي.

التوازن الاشعاعي: تتنافى الارض الاشعة الشمسية قصيرة الامواج وبين نفس الوقت تفقد طاقة بالاشعة طويلة الامواج، والفرق بين ما تكسبه وتفقده يسمى بالتوازن الاشعاعي. ويختلف التوازن الاشعاعي خلال اليوم، فيكون ايجابي في النهار وسلبي في الليل. وكذلك يختلف من فصل لآخر ومن مكان لآخر على سطح


الارض. ويكون التوازن ايجابي في المناطق المدارية التي تكسب اكثر مما تفقد من الطاقة، بينما يكون التوازن سلبي في العروض الوسطى والعليا لانها تفقد اكثر مما تكسب من الطاقة. ويبين شكل ١٣ مقارنة بين كمية الاشعة المكتسبة والمفقودة حسب درجات العرض، ويلاحظ وجود منطقة فائض بين المداريين ومنطقة عجز في العروض الوسطى والعليا. ولكي يحافظ على توازن الطاقة في العالم تنتقل الطاقة بين مناطق الفائض والعجز.



شكل ١٣ : كمية الأشعة المكتسبة والمفقودة حسب درجة العرض

ويبين شكل ٤ توازن الطاقة في العالم الذي يتأثر بعوامل الامتصاص والانتشار والانعكاس.

شكل ٤ : توازن الطاقة



لنفرض ان ١٠٠ وحدة من الاشعاع الشمسي تسقط على سطح الغلاف الجوي، وتتوزع بالشكل التالي:

- * ٢٥ وحدة تعود الى الفضاء عن طريق الانعكاس (١٧وحدة) والانتشار (٨وحدات) بفعل الغيوم والشوابئ والغازات الجوية.
- * ٢٣ وحدة يتمتصها الغلاف الجوي، ١٩ وحدة منها تمتص بفعل الغبار والأوزون وبخار الماء و٤ وحدات بفعل الغيوم.
- * ٥٢ وحدة تصل الى سطح الارض فينعكس منها ٦ وحدات وتمتص الأرض ٤٦ وحدة.

الغلاف الجوي وسطح الأرض كلها يسخنان ويشع كل منها باتجاه الآخر طاقة بالأشعة تحت الحمراء طويلة الامواج.

- * شع الارض ١١٥ وحدة نحو الغلاف الجوي يذهب منها ٩ وحدات الى الفضاء ويتمتص. الهواء ١٠٦ وحدات.
- * تفقد الارض ٢٤ وحدة بفعل الحرارة الكامنة و٧ وحدات بفعل الحرارة الحسية التي تسهم في تسخين الغلاف الجوي.

وبذلك تكون الارض قد فقدت ١٤٦ وحدة، وهي مكونه من ٤٦ وحدة التي اكتسبتها من الاشعة الشمسية مضافاً اليها ١٠٠ وحدة من الاشعاع الجوي. وكذلك فإن الغلاف الجوي يكون قد اكتسب ١٦٠ وحدة (٢٣ وحدة من الاشعاع الشمسي و ١٣٧ وحدة من الاشعاع الأرضي)، وقدت منها ١٠٠ وحدة باتجاه الأرض و ٦٠ وحدة باتجاه الفضاء. فيكون مجموع ما خرج الى الفضاء من الاشعه الشمسية والارضية والجوية ١٠٠ وحدة وهي مساوية للكمية التي دخلت الغلاف الجوي.

الحرارة :Temperature

تعتمد حرارة الجسم على كمية الاشعة الممتصة. وهي مقياس للطاقة الموجودة في المواد وتمثل احساس الجسم بالبرودة والساخونة. والحرارة متغيرة باستمرار وتقياس بجهاز التيروميتر Thermometer، ويعبر عنها بوحدات مختلفة اهمها الدرجات المئوية (م) والفهرنهaitية (ف) والمطلقة (ك). والدرجات المئوية هي الوحدة المتفق على استخدامها عالمياً، ويمكن التحويل من الدرجات المئوية الى الفهرنهaitية بالمعادلات البسيطة التالية:

$$F = \frac{9}{5}M + 32$$

$$M = \frac{9}{5}(F - 32)$$

وتحول الدرجات المئوية الى المطلقة بسهولة اذا علمنا ان الصفر المئوي (درجة تجمد الماء) يعادل 273K ، وان كل درجة مئوية تعادل درجة مطلقة. وعلى سبيل المثال: 15°M تعادل $15 + 273 = 288\text{K}$.

وتقياس درجات الحرارة في محطات كثيرة موزعة في جميع انحاء العالم، وكذلك تقياس درجات الحرارة العظمى والصغرى التي تستخدم في حساب:
المتوسط اليومي لدرجة الحرارة = مجموع درجتي الحرارة العظمى والصغرى المسجلة خلال يوم تقسيم ٢.

المدى اليومي لدرجة الحرارة = الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في اليوم.


المتوسط الشهري لدرجة الحرارة = مجموع المتوسطات اليومية تقسيم عدد ايام الشهر.

المدى الفصلي لدرجة الحرارة = الفرق بين اعلى واقل متوسط شهري لدرجة الحرارة.


ولتسهيل عملية تحليل درجات الحرارة وتوزيعها ترسم خطوط الحرارة المتساوية والتي تصل بين المحطات المتساوية في درجات الحرارة. ويبين شكل ١٥ و ١٦ توزيع الحرارة في العالم في شهري شباط وتموز حيث يلاحظ ما يلي:

- ١- اتجاه خطوط الحرارة المتساوية من الشرق إلى الغرب مع تناقص قيمتها بالاتجاه نحو الأقطاب.
- ٢- وجود خطوط باتجاه شمال - جنوب في فصل الشتاء فوق اليابس وفي العروض الوسطى والعليا كما هو في أمريكا الشمالية.
- ٣- وجود مراكز للحرارة المنخفضة في المناطق الواقعة بالقرب من الأقطاب وخاصة في فصل الشتاء كما هو في أمريكا الشمالية وآسيا وغرينلاند والقاره القطبية الجنوبية.
- ٤- تغير بسيط في موقع خطوط الحرارة بين فصلي الشتاء والصيف فوق المناطق الاستوائية والمحيطات، مما يعكس التشابه الفصلي في الأشعة الشمسية.
- ٥- تظهر المناطق الجبلية دائماً أبرد من المناطق المحيطة بها كما في أمريكا الجنوبية.

شكل ١٥ : توزيع الحرارة في العالم خلال كانون الثاني (عبد العزيز شرف، ١٩٩٥)




شكل ١٦ : توزيع الحرارة في العالم في تموز (عبد العزيز شرف، ١٩٩٥)



التوزيع الجغرافي للحرارة:

تختلف درجة الحرارة من مكان لآخر على سطح الارض لاختلاف كمية الاشعة الممتصة، وذلك بسبب العوامل التالية:

- ١ - معامل الانعكاس الذي يؤثر على الاشعة الممتصة ومن ثم درجة حرارة الجسم. ان بطء ذوبان الثلوج مثلاً يعود الى ارتفاع معامل عكسها للاشعة، بينما المواد السوداء تسخن بسرعة لأنها تمتص كامل الاشعة الساقطة عليها.
- ٢ - زاوية ارتفاع الاشعة الشمسية الذي يؤثر على معامل انعكاس وتركيز الاشعة. فالجسم الذي يتعرض للاشعة العمودية يسخن اكثر من الجسم الذي يتعرض للاشعة المائلة وذلك لأنخفاض نسبة انعكاس الاشعة العمودية وزيادة تركيزها. فتركيز الاشعة العمودية اكبر من الاشعة المائلة لأنها تتوزع على مساحة اقل (شكل ١٧). وكذلك فان الاشعة المائلة تقطع مسافة اطول من الاشعة العمودية ومن ثم يكون تعرضاً لها للضياع اكثر.



شكل ١٧ : تأثير زاوية ارتفاع الشمس في تسخين سطح الأرض

٣- درجة عرض المكان: يزداد ميلان الاشعة الشمسية ومعامل الانعكاس بازدياد درجة العرض. لذلك تقل درجة الحرارة بالاتجاه نحو القطب.

٤- مدة سطوع الشمس: تتأثر بطول النهار وصفاء الجو. ان ازدياد طول النهار في الصيف يزيد من كمية الاشعة الشمسية ومن ثم يرفع درجة الحرارة اكثر من الشتاء البارد الذي يقصر فيه النهار. ولصفاء الجو اهمية كبيرة على مدة سطوع الشمس ودرجة الحرارة، فالمناطق الصحراوية اكثر حرارة من المناطق الاستوائية لأن سماءها تبقى صافية وخالية من الغيوم معظم ايام السنة، بينما تتكرر الغيوم يومياً في المناطق الاستوائية. لذلك فإن درجة حرارة اي سطح تعتمد على مدة تعرضه للأشعة الشمسية.

٥- التضاريس: تؤثر التضاريس على درجة الحرارة ما يلي :

أ- تتناقص درجة الحرارة بالارتفاع عن مستوى البحر، فقمة الجبال اقل حرارة من المناطق السهلية والمنخفضة.

ب- تؤثر درجة انحدار السفوح الجبلية على زاوية ارتفاع الاشعة الشمسية ومن ثم على درجة حرارتها.

ج- اتجاه السفوح الجبلية حيث تزداد الحرارة على السفوح الجبلية المواجهة للشمس لمدة اطول. فالسفوح الجنوبية في نصف الكرة الشمالية اكثر حرارة من السفوح الشمالية.

د- تقف السلالس الجبلية عائق امام انتقال الطاقة وتعمل على حماية بعض المناطق من الرياح الباردة.

٦- توزيع اليابس والماء يؤثر على الحرارة لأن الماء يسخن ويبعد ببطء بينما اليابس تسخن وتبرد بسرعة، وذلك لاسباب التالية:

أ- معظم الطاقة تستغل في تسخين الطبقة السطحية الرقيقة من اليابس، والقليل من الطاقة ينتقل بالتوصيل الى الاسفل. بينما تنفذ الاشعة في الماء وتتوزع على

طبقة سميكة منه، كما وان معظم الطاقة تستغل في التبخر الذي يقلل من حرارة المياه السطحية.

بـ- الحركة الرئيسية للماء تحمل الطاقة الى الاعماق، حيث يسخن الماء بالحمل، بينما تسخن التربة بالتوصيل. بالإضافة الى ان الهواء الموجود في مسامات التربة يعيق انتقال الطاقة لان الهواء ردي التوصيل للحراره.

جـ- الحرارة النوعية للماء اكبر من اليابس، لذلك فإن تسخين غرام واحد من الماء يحتاج إلى طاقة اكبر من اليابس. الحرارة النوعية هي الطاقة اللازمة لرفع حرارة غرام من المادة درجة مئوية واحدة. وتحتوي مياه البحار والمحيطات على كميات هائلة من الطاقة، فالسعنة الحرارية (كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله درجة مئوية واحدة) للماء كبيرة اذا ما قورنت باليابس.

٧- النبات يعمل على تلطيف درجة الحرارة، درجة الحرارة في المناطق المخططة بالنبات أقل مما هي في المناطق الجرداء.

٨- الرياح: وهي من وسائل نقل الطاقة الهامة. فالرياح الشمالية الباردة كرياح المسطral والبورا تقلل من درجات الحرارة في الاماكن التي تهب عليها، بينما الرياح الحارة كالخمسين تزيد من درجة الحرارة.

٩- **التيارات البحرية:** وهي من وسائل نقل الطاقة حيث تؤثر على درجة الحرارة في المناطق الساحلية. وترتفع درجة الحرارة على السواحل التي تتعرض للتيارات البحرية الدافئة كسوابن اوروبا الشمالية الغربية لتها لتيار الخليج الدافئ، وتتخفص درجة الحرارة على السواحل التي تتعرض للتيارات البحرية الباردة كسوابن كندا الشمالية الشرقية لتها لتيار لبرادور البارد.

١٠- الحرارة الكامنة Latent Heat: وهي وسيلة لنقل الطاقة عن طريق تغير حالة الماء بين البخار والماء والجليد. ويبين جدول ٨ كمية الحرارة المكتسبة والمفقودة عند تغير حالة الماء. ويلاحظ ان اكبر كمية من الطاقة تتطلّق في الجو عند حدوث التسامي المعكوس وهو تحول بخار الماء الى جليد بدون

المرور بحالة السائلة (-٦٨٠ سعر/غرام)، ونفس الكمية تخزن على شكل حرارة كامنة عندما يتحول الجليد إلى بخار. فالتبخر من مياه البحر يحمل طاقة من المياه السطحية، وينتقل بخار الماء بفعل الرياح من مكان لآخر في الغلاف الجوي حتى يحدث التكاثف وتطلق تلك الطاقة لتسخن الهواء.

جدول ٨: الحرارة الكامنة المكتسبة (+) والمفقودة (-) عند تحول الماء إلى حالاته الثلاث: بخار وماء وجليد

الحالات	التحول	الطاقة المتبادلة
التبخر	سائل - بخار	+٦٠٠ سعر / غرام
التكاثف	بخار - سائل	-٦٠٠ سعر / غرام
التجمد	سائل - جليد	-٨٠ سعر / غرام
الانصهار	جليد - سائل	+٨٠ سعر / غرام
تسامي	جليد - بخار	+٦٨٠ سعر / غرام
تسامي (معكوس)	بخار - جليد	-٦٨٠ سعر / غرام

المصدر: Albert Miller, 1971


الاختلاف الرأسي للحرارة:

تناقص درجة الحرارة بالارتفاع عن مستوى البحر في طبقة التروبوسفير بمعدل $0.65^{\circ}\text{C}/\text{km}$ ويسمى بمعدل تناقص الحرارة البيئي Environmental Adiabatic Lapse Rate. أما معدل تناقص درجة الحرارة الذاتي (الكمي) Lapse Rate فهو $0.1^{\circ}\text{C}/\text{km}$ في الهواء الجاف وحوالي $0.35^{\circ}\text{C}/\text{km}$ في الهواء المشبع بالرطوبة. وتناقص درجة الحرارة بالارتفاع لأن سطح الأرض هو مصدر تسخين الهواء، وكلما ابتعد الهواء عن سطح الأرض قلت درجة حرارته. والتناقص الكمي لدرجة حرارة الهواء هو تغير درجة حرارة الهواء الذاتية

دون التأثر بحرارة الهواء المحيط به. فعندما يرتفع جزء الهواء إلى الأعلى يزداد حجمه لتناقص الضغط ومن ثم تقل درجة حرارته، والعكس صحيح عندما يهبط الهواء.

الانقلاب الحراري : Temperature Inversion

وهو تزايد درجات الحرارة بالارتفاع عن مستوى البحر. يحدث في مستويات من الغلاف الجوي عند توفر الظروف الملائمة بحيث تكون طبقة من الهواء الدافئ فوق طبقة من الهواء البارد نسبياً (شكل ١٨).



شكل ١٨ : تغير درجة الحرارة بالارتفاع في الجو

والانقلابات الحرارية انواع هي:

أ- الانقلابات الحرارية السطحية حيث يبدأ تزايد الحرارة من سطح الارض ويمكن تصنيفها الى ثلاثة انواع:

١- الانقلاب الشعاعي وهو اكثرا انواع شيوعاً ويحدث في الليل عندما يبرد سطح الارض بسبب فقدانه للطاقة بالاشعاع، فيصبح سطح الارض مصدر لتبديد الهواء السفلي ويتكون الانقلاب الحراري، وقد يرافقه تكون الندى والصقيع. ويزول بعد شروق الشمس التي تبدأ بتسخين الارض. ويختلف سمك طبقة الانقلاب الشعاعي حسب الحالة الجوية، فيزداد سماكة في الليالي الطويلة والصادفة والهدئة التي تزيد من انخفاض درجة حرارة سطح الارض لانها تسمح بهروب كمية اكبر من الطاقة الارضية للفضاء.


٢- انقلاب الاودية وهو لتأثير التضاريس على الانقلاب الشعاعي. ويحدث في الليل عند هبوط الهواء البارد من فوق المناطق الجبلية المرتفعة نحو الاودية ليحل محل الهواء الادفئ الذي ارتفع الى الاعلى.

٣- الانقلاب المنقول: يحدث بسبب هبوب رياح دافئة فوق سطح بارد، فيبرد الهواء السفلي اكثرا من الهواء الذي يعلوه مسببا تكون الانقلاب الحراري. ويحدث ذلك عندما يكون سطح الارض بارداً او مغطى بالثلوج.

ب) الانقلاب الحراري العلوي: يتكون على ارتفاعات مختلفة في الغلاف الجوي وفي الجزء الذي تتزايد فيه درجة الحرارة بالارتفاع. ويحدث الانقلاب العلوي بسبب التيارات الهاابطة في المرتفعات الجوية حيث تؤدي الى تسخين الطبقة السفلية من الهواء الهاابط اكثرا من الطبقة التي تعلوها. ويشكل ايضا في حالة وجود طبقة هواء ملوثة ترتفع درجة حرارتها اكثرا من الهواء المحيط بها بسبب امتصاص الملوثات نسبة اكبر من الاشعة. ومثال على ذلك وجود الاوزون في طبقة الستر انوسفير الذي يسبب تزايد الحرارة بالارتفاع، ويحدث مثل ذلك على مستويات مختلفة في طبقة التروبوسفسير.

الدورة اليومية للحرارة:

تتغير كمية الاشعة الشمسية ودرجة الحرارة خلال اليوم بسبب دوران الارض حول محورها. ويبين شكل ١٩ العلاقة بين تغير الاشعة الشمسية ودرجة الحرارة في يومي الاعتدال عندما يتساوى طول الليل والنهار. وتشرق الشمس الساعة السادسة صباحاً وتترفع في السماء لتصل ذروتها في منتصف النهار (الساعة ١٢ ظهراً)، ثم يتناقص ارتفاعها حتى وقت الغروب الساعة السادسة مساءً. ويتغير وقت شروق وغروب الشمس من يوم لآخر حسب الفصول. اما درجة الحرارة فتبدأ بالارتفاع بعد شروق الشمس وبعد ان يسخن سطح الارض الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء. وتسجل اعلى درجة حرارة بعد منتصف النهار بساعة او ساعتين، ثم تتناقص درجة الحرارة تدريجياً حتى شروق الشمس في اليوم التالي. ويكون معدل تناقص الحرارة في الليل اكبر، وغالباً تسجل درجة الحرارة الصغرى قبيل شروق الشمس.



شكل ١٩ : الدورة اليومية للأشعة الشمسية الأرضية

والفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى يعرف بالمدى الحراري اليومي الذي يختلف من مكان لآخر حسب العوامل التالية:

- ١- التضاريس: المدى الحراري اليومي في الجبال أقل مما هو في المناطق السهلية.
- ٢- البعد عن البحر: يزداد المدى الحراري اليومي بالابتعاد عن تأثير البحار لأن الماء يسخن ببطء ويبعد ببطء بالمقارنة مع اليابس.
- ٣- درجة العرض: يزداد المدى الحراري اليومي بالاتجاه نحو الأقطاب، فهو في المناطق المدارية أقل من العروض الوسطى والعليا.
- ٤- الحالة الجوية تؤثر على المدى الحراري، فالغيوم والامطار والضباب والملوثات والرياح تقلل من المدى اليومي.
ويحسب المتوسط اليومي لدرجة الحرارة عادة من درجات الحرارة العظمى والصغرى. ويتناقص متوسط الحرارة بالاتجاه نحو الأقطاب والابتعاد عن البحر، والارتفاع عن مستوى البحر.

الدورة السنوية للحرارة: تختلف درجات الحرارة من فصل إلى آخر تبعاً للتغير ميلان الأشعة الشمسية وطول النهار. وترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف لازدياد طول النهار وزاوية ارتفاع الأشعة الشمسية التي تبلغ ذروتها في ٦/٢١ في نصف الكرة الشمالي عندما تكون الأشعة عمودية على مدار السرطان. وتسجل أعلى درجات الحرارة في المدة من وسط تموز حتى وسط آب. ويحدث العكس في فصل الشتاء حيث يزداد ميلان الأشعة ويقل طول النهار ليصل إلى أدنى قيمة في ١٢/٢٢ في نصف الكرة الشمالي عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي. وغالباً تسجل أدنى درجات الحرارة في كانون الثاني أو شباط. أما فصلي الربيع والخريف فهما انتقاليان بين فصلي الصيف والشتاء ويتميزان بالاعتدال في درجات الحرارة.

والمدى الحراري السنوي هو الفرق بين أعلى وأدنى متوسط شهري لدرجات الحرارة. ويختلف من مكان لآخر حسب درجة العرض حيث يزداد


بالاتجاه نحو الاقطاب، وحسب البعد عن البحار حيث يصل اعلى قيمة في المناطق القارية كوسط اسيا وامريكا.

الضغط الجوي Atmospheric Pressure

هو وزن عمود من الهواء الواقع على وحدة مساحة، وهو ناتج من ضغط الغازات المكونة للغلاف الجوي. ويقاس الضغط الجوي باجهزة البارومتر parameter المختلفة. فالضغط الجوي على مستوى البحر يساوي ٧٦ سم زئبقي، ويعادل ١٠١٣,٢٥ ميلبار millibar وهي الوحدة المستخدمة عالمياً لقياس الضغط الجوي.


ويتناقص الضغط الجوي بالارتفاع عن مستوى البحر (شكل ٢٠) وذلك بسبب الجاذبية الارضية وقابلية الغازات للانضغاط مما يجعل كثافتها وتركيزها اكبر بالاقتراب من سطح الارض. ويختلف معدل تناقص الضغط الجوي حسب الارتفاع وبرودة الهوا، فيقل معدل تناقصه بالارتفاع عن مستوى البحر وكذلك يتناقص الضغط الجوي في الهواء البارد بمعدل اكبر مما في الهواء الدافئ. فهو واحد ميلبار لكل عشرة امتار في الطبقة السفلية (اول ٣كم) من التروبوسفير، او بمعدل ١٠٪ / ١٠ اقيمت كل ٦١كم. فنصف الضغط الجوي يقع في اول ٦كم، و منه يقع في اول ٦١كم من الغلاف الجوي.

ويختلف توزيع الضغط الجوي من مكان لاخر على سطح الارض، و يؤثر هذا التغير المستمر على حركة الرياح والحالة الجوية اليومية. والعوامل التي تؤثر على توزيع الضغط الجوي هي:



شكل ٢٠ : تناقص الضغط الجوي بالارتفاع (عن Eagleman, 1985)

- ١- الحرارة تؤثر على نشاط الغازات وكثافتها، وازدياد درجة حرارة الهواء يقلل من الضغط الجوي.
- ٢- الارتفاع عن مستوى البحر يصاحبه انخفاض الضغط الجوي بسبب تناقص كثافة وكثالة الغازات بالارتفاع.
- ٣- كثالة بخار الماء في الهواء، يقل الضغط بازدياد الرطوبة في الهواء لأن كثالة بخار الماء أقل من كثالة الهواء الجاف.
- ٤- التقاء الكتل الهوائية المختلفة الخصائص وانخفاض الضغط الجوي بسبب صعود الهواء الأقل كثافة فوق الهواء الأكثر كثافة.



شكل ٢١ : توزيع الضغط الجوي

٥- الدورة العامة للغلاف الجوي تؤثر على توزيع الضغط الجوي. ويبين شكل ٢١ توزيع الضغط الجوي حسب درجات العرض وعلى النحو التالي:

أ- المنخفض الاستوائي يسود فوق المناطق الاستوائية الدافئة والرطبة جدا.

ب- المرتفع شبه المداري فوق العروض المدارية ($^{0}30 - 20$).


ج- المنخفض شبه القطبي في العروض المعتدلة بين $^{0}30 - 60$.

د- المرتفع القطبي في المناطق القطبية الباردة والجافة جداً.

يقاس الضغط الجوي في محطات كثيرة موزعة في العالم. ولتسهيل

تحليل بيانات الضغط الجوي تعدل إلى مستوى البحر ثم ترسم خطوط الضغط المتساوي والتي تصل بين المحطات ذات الضغط المتساوي (شكل ٢٢). ومن

ذلك الخرائط يمكن تحديد ما يلي:



(٣) ١٠ مارس ١٩٧٠ - الوقت ٠٩٠٠ م.ح.

شكل ٢٢ : خطوط الضغط المتساوية (عبد الملك الكليب، ١٩٨٥)

- ١- توزيع الضغط الجوي، ويوضع حرف (L) في مراكز الضغط المنخفض High Pressure وحرف (H) في مراكز الضغط المرتفع Low Pressure.
- ٢- معرفة اتجاه الرياح والتي تتحرك من مناطق الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض، ومعرفة خصائص الرياح من حيث البرودة والرطوبة حسب مصدرها.
- ٣- تحديد مصادر الكتل الهوائية و مواقع الجبهات الهوائية التي لها دور كبير في الحالة الجوية اليومية.

المنخفضات الجوية Cyclones : تتتصف بما يلي:


- ١- تناقص قيم الضغط بالاتجاه نحو مركز المنخفض الجوي.
- ٢- منطقة تجميع للرياح حيث تتجه الرياح نحو مركز المنخفض من جميع الاتجاهات.
- ٣- وجود تيارات هوائية صاعدة.
- ٤- تشكل الظاهرات الجوية كالغيوم والامطار والثلوج.
- ٥- المنخفضات الجوية في العروض الوسطى تكون مصحوبة بالجبهات الهوائية،

المرتفعات الجوية Anticyclones : وتتصف بما يلي:

- ١- تزايد قيم الضغط بالاتجاه نحو مركز المرتفع الجوي.
- ٢- يشكل مصدر للرياح فهو منطقة توزيع للرياح لجميع الاتجاهات.
- ٣- منطقة تيارات هوائية هابطة تسبب صفاء الجو.

يبين شكل ٢٣ حركة الرياح السفلية والعلوية بين المنخفض والمرتفع الجوي. فالتيارات الصاعدة في المنخفض الجوي يقابلها تيارات هابطة في المرتفع الجوي، والرياح على سطح الارض معاكسة في الاتجاه للرياح في طبقات الجو العليا. فحركة الرياح تشكل دورة متكاملة بين المرتفع والمنخفض الجوي.

شكل ٢٣ :
دورة الرياح بين
المرتفع والمنخفض




منطقة توزيع للرياح

منطقة تجمیع للرياح

الرياح :

الرياح هواء متحرك افقياً ويقاس بالاتجاه والسرعة. وتوصف الرياح من الجهة التي تهب منها ويعبر عنها ايضاً بالدرجات (شكل ٢٤).



شكل ٢٤ : اتجاه الرياح

فالرياح الشرقية ($^{\circ}90$) تهب من الشرق الى الغرب والرياح الجنوبية ($^{\circ}180$) تهب من الجنوب الى الشمال والرياح الغربية ($^{\circ}270$) تهب من الغرب الى الشرق والرياح الشمالية ($^{\circ}360$) تهب من الشمال الى الجنوب. وتوصف سرعة الرياح بالمسافة والزمن، مثل 60 km/h او 15 m/s او 45 mph . حيث ان العقدة تساوي $1,853 \text{ km/h}$. وتقاس سرعة الرياح بجهاز الأنيمومتر ذو الفناجين الذي تدل سرعة دورانها على سرعة الرياح.

تهب الرياح من مناطق الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض، وعند

تحركها تتعرض لتأثير العوامل التالية:


١- قوة انحدار الضغط الجوي Pressure Gradient وهي مقدار تغير الضغط بين المرتفع والمنخفض الجوي. ويختلف انحدار الضغط من وقت لآخر بسبب تغير الضغط المستمر. وتأثر قوة انحدار الضغط على اتجاه الرياح بحيث تهب الرياح من مركز المرتفع الى مركز المنخفض الجوي قاطعة خطوط الضغط المتساوي بزاوية قائمة. وتزداد سرعة الرياح بازدياد انحدار الضغط. ويمكن التعرف على قوة انحدار الضغط من خلال مقارنة تباعد وتقارب خطوط الضغط المتساوية، فتزداد شدة الرياح كلما اقتربت الخطوط من بعضها البعض (شكل ٢٢).

ويصف قانون بالوت Ballot العلاقة بين الضغط والرياح بحيث اذا وقفت وظهرت اتجاه الرياح في نصف الكرة الشمالي فإن الضغط المنخفض يكون الى يسارك والضغط المرتفع الى يمينك.

٢- القوة الكورولية نسبة للعالم كوريولس Coriolis والresultante عن دوران الارض حول محورها. وتسبب انحراف الاجسام المتحركة عن اتجاهها نحو اليمين في نصف الكرة الشمالي ونحو اليسار في نصف الكرة الجنوبي. فتوثر على اتجاه الرياح، وتجعلها تدور باتجاه عكس دوران عقرب الساعة حول المنخفض الجوي وباتجاه عقرب الساعة حول المرتفع الجوي في النصف

الشمالي للارض، وعكس ذلك في نصف الكرة الجنوبي (شكل ٢٥). وتتأثر القوة الكورولية معدوم على الدائرة الاستوائية ويزداد بالاتجاه نحو القطب، كما وان ازدياد سرعة الرياح تزيد من تأثير القوة الكورولية وانحراف الرياح عن اتجاهها.

٣- الاحتكاك يقلل من سرعة الرياح ويعتمد تأثيره على خشونة السطح، فالرياح فوق المسطحات المائية اسرع مما هي فوق اليابس. وتزداد سرعة الرياح بالارتفاع عن السطح بسبب تضاؤل الاحتكاك، وعادة يهمل الاحتكاك في طبقات الجو العليا لبعدها عن تأثير السطح.




شكل ٢٥ : اتجاه الرياح حول مركز الضغط المرتفع والمنخفض في نصفي الكرة (شرف، ١٩٨٥)

٤- قوة الطرد عن المركز مساوية في القيمة ومعاكسة في الاتجاه لقوة الجذب نحو المركز. ويظهر تأثيرهما على الرياح الدائرية حول مركز الاعصار، ولا تؤثر على الرياح المستقيمة.

أنواع الرياح السطحية:

أ) الرياح الدائمة (السائد) وهي ثلاثة أنواع (شكل ٢٦):



شكل ٢٦ : الرياح الدائمة (Trewartha, 1968)


١- الرياح التجارية (الشرقية) تهب من مناطق المرتفع شبه المداري نحو المنخفض الاستوائي، فهي شمالية شرقية في نصف الكرة الشمالي وجنوبية شرقية في النصف الجنوبي، وتلتقي في منطقة الركود الاستوائية. وهي رياح جافة لأنها قارية المصدر، وتصبح رطبة اذا مرت فوق المسطحات المائية لذلك تسبب سقوط الامطار على السواحل الشرقية للقارات. وهي رياح خفيفة ومنتظمة.

٢- الرياح العكسية (الغربية) تهب من مناطق المرتفع شبه المداري نحو المنخفض شبه القطبي، فهي جنوبية غربية في نصف الكرة الشمالي وشمالية غربية في النصف الجنوبي. وهي اكثر اضطراباً من الرياح التجارية وتكون مصحوبة بالمنخفضات الجوية.

٣- الرياح القطبية تهب من المرتفع القطبي نحو المنخفض شبه القطبي. وهي رياح باردة وجافة جداً.

ب) الرياح الموسمية منها الصيفية والشتوية (شكل ٢٧). وتنشط في جنوب وجنوب شرق اسيا حيث تلتقي المسطحات المائية الواسعة مع مساحة واسعة من اليابس. ففي الشتاء تهب الرياح الشمالية الباردة والجافة من المرتفع الاسيوى نحو المحيطات الاستوائية. اما في فصل الصيف تسخن اليابس ويتحول منخفض جوي (المنخفض الموسمي) فوق جنوب اسيا مسبباً حركة رياح جنوبية دافئة ورطبة من المحيط الهندي والهادئ الى داخل قارة اسيا. وتتسقط الامطار الموسمية الغزيرة في كل عام، وتسبب خسائر كبيرة في الهند وبنغلاديش والصين والمناطق المجاورة.


وتحدث الرياح الموسمية باقل شدة في امريكا الشمالية، وتهب الرياح الموسمية الشتوية الشمالية من المرتفع الكندي الى الولايات المتحدة، وفي الصيف تهب الرياح الجنوبية الرطبة من خليج المكسيك الى داخل الولايات المتحدة.



شكل ٢٧ : الرياح الموسمية على جنوب آسيا واستراليا (علي شاهين، ١٩٨٢)

جـ- الرياح اليومية: تحدث بسبب اختلاف درجة الحرارة والضغط الجوي بين الليل والنهار ومنها:


١- نسيم البر والبحر: تتكون بسبب اختلاف الضغط بين اليابس والمسطحات المائية. في النهار تسخن اليابس أكثر من الماء فيتكون منخفض فوق اليابس ومرتفع فوق المسطحات المائية، ويحدث نسيم البحر حيث تهب الرياح من البحر نحو اليابس. وفي الليل يحدث العكس في توزيع الضغط لأن اليابس تبرد بسرعة فيهب نسيم البر نحو المسطحات المائية. ويبين شكل ٢٨ دورة الرياح اثناء حدوث نسيم البر والبحر. وتختلف شدتها حسب الفرق في درجات الحرارة بين اليابس والماء وامتداد التضاريس الساحلية واتجاه الرياح السائدة. ويشعر سكان المناطق الساحلية بنسيم البحر لأنّه يعمل على تلطيف درجات الحرارة في الصيف.



شكل ٢٨ : نسيم البر ونسيم البحر (علي شاهين، ١٩٨٢)

٢- نسيم الجبل والوادي: ينتج عن الاختلاف اليومي للحرارة بين المرتفعات الجبلية والمناطق المنخفضة (شكل ٢٩). وفي الليل تبرد السفوح الجبلية أكثر من

الوادي فيتكون نسيم الجبل حيث تهبط الرياح الباردة نحو قاع الوادي، ويحدث العكس في النهار ويكون نسيم الوادي. ويسبب نسيم الجبل حدوث انقلاب حراري يؤدي إلى حدوث الصقيع في فصل الشتاء عندما تكون درجة حرارة الهواء الهازي دون درجة التجمد.




شكل ٢٩ : نسيم الجبل ونسيم الوادي (علي شاهين، ١٩٨٢)

د- الرياح المحلية: وهي أنواع كثيرة ولها تسميات محلية مختلفة، وتحدد بسبب اختلاف الضغط والتضاريس ومنها (شكل ٣٠):

- ١- المسترال: تهب من المناطق الجبلية عبر وادي الرون إلى جنوب فرنسا وهي رياح شمالية شديدة البرودة تهب في فصل الشتاء مع المنخفضات الجوية.
- ٢- البورا: رياح شمالية باردة تهب على شمال الادرياتي في فصل الشتاء ومصاحبة للمنخفضات الجوية، وتؤثر على يوغسلافيا.

- ٣- سانتا أنا: رياح شرقية حارة وجافة تهب احيانا من وسط الصحراء في جنوب كاليفورنيا عبر الجبال الساحلية وتصل الى ساحل المحيط الهادئ من خلال معاير جبلية ضيقة، وتكون محملة بالغبار وتسهم في تنشيط حرائق الغابات.
- ٤- الخمسين: رياح جنوبية جافة ومحملة بالأتربة والغبار، تهب من الصحراء الكبرى ولها تسميات اخرى مثل القبلي في ليبيا والسموم في بلاد الشام والسيريكو في شمال المغرب والسولانو في اسبانيا.



شكل ٣٠ : الرياح المحلية في حوض البحر المتوسط

- ٥- الفهن: رياح حارة وجافة تهبط على السفوح الشمالية لجبال الالب على وديان سويسرا. وبسبب هبوطها تسخن وتسرع من ذوبان الثلوج فوق جبال الالب، وتسمى رياح الشنوك على السفوح الشرقية لجبال روكي في الولايات المتحدة، ورياح زوندا في جبال الانديز في امريكا الجنوبية.

الرياح العلوية: واسهراها ما يعرف بالتيار النفاث Jet Stream، وهو عبارة عن مجرى من الرياح السريعة في طبقات الجو العليا وغالباً ما يتكون على ارتفاع

التروبوبوز ٢١كم. ولها اهمية كبيرة في نقل الطاقة والتأثير على الحالة الجوية اليومية على سطح الارض ومنها:

١- التيار النفاث القطبي: وهو مجرى من الرياح الغربية المكونة في مناطق ذات الفروق الحرارية الكبيرة بين الرياح المدارية الدافئة والقطبية الباردة. وتصل سرعة الرياح الى حوالي ٥٠٠ كم/ساعة. وهو غير ثابت، ويتحرك شمالاً في الصيف وجنوباً في الشتاء بين ٣٠° - ٥٥° م.

٢- التيار النفاث شبه المداري: وهو مجرى للرياح الغربية في المناطق شبه المدارية، ويكون مصاحباً للارتفاع شبه المداري وتصل اقصى سرعة له حوالي ٣٠٠ كم/ساعة.

٣- التيار النفاث المداري: رياح شرقية تتكون في فصل الصيف فوق العروض المدارية في نصف الكرة الشمالي. وتصل اقصى سرعة له حوالي ١٨٠ كم/ساعة. وله تأثير كبير على الرياح الموسمية.

ويوجد انواع اخرى من الرياح العلوية منها الرياح الجيوستروفية التي تتكون بسبب توازن القوة الكورولية مع قوة انحدار الضغط الجوي، وهي رياح غربية مستقيمة. والرياح الدائرية التي تتكون عند تساوي القوة الطاردة عن المركز مع قوة انحدار الضغط، فتدور الرياح حول مركز المنخفض الذي يتصف بكثرة خطوط التساوي المغلقة حوله.

الرطوبة الجوية :Humidity

الرطوبة دلالة عن وجود بخار الماء في الهواء والناتج عن عملية التبخر والنتج Evapotranspiration. والمصدر الرئيسي لبخار الماء هو التربة والمسطحات المائية والنبات. ويوجد عوامل كثيرة تؤثر على معدل التبخر/النتح اهمها درجة الحرارة والرياح والرطوبة الجوية والضغط الجوي والاملاح المذابة

بالماء واتساع المسطحات المائية وعمقها والامواج ومستوى المياه الجوفية والتركيب الفسيولوجي للنبات.

والتبخر الفعلى هو مقدار التبخر/ النتح الحقيقي. اما التبخر الكامن هو مقدار التبخر/النتح من سطح مغطى باعشاب قصيرة ولا تعانى من عجز مائي. ويتساوى التبخر الفعلى والكامن عندما تكون التربة رطبة، وبتناقص الرطوبة يقل التبخر الفعلى عن التبخر الكامن.

وتختلف كمية الرطوبة من مكان لآخر ومن وقت لآخر، فهي قليلة جداً او معدومة في المناطق القطبية المتجمدة وتصل الى ٤٪ في المناطق الاستوائية الحارة. ويختلف مقدار استيعاب الهواء بخار الماء حسب درجة الحرارة، فالهواء الحار يستوعب كمية اكبر من بخار الماء، ويقل استيعاب الهواء كلما قلت درجة حرارته. ودرجة اشباع الهواء هي كمية بخار الماء التي يستطيع الهواء استيعابها على درجة حرارة معينة. وبين جدول ٩ كمية بخار الماء اللازمة لاشباع الهواء على درجات حرارة مختلفة. ويوجد عدة مقاييس للرطوبة الجوية منها:

١- **الرطوبة المطلقة** هي كمية بخار الماء (غم) الموجودة في حجم معين من الهواء (م^٣). والرطوبة المطلقة الاشباعية هي كتلة بخار الماء اللازمة لاشباع ٣ م من الهواء على درجة حرارة معينة (جدول ٩).

٢- **الرطوبة النوعية** وهي نسبة كتلة بخار الماء (غم) إلى كتلة الهواء الرطب (كغم). والرطوبة النوعية الاشباعية هي كتلة بخار الماء اللازمة لاشباع كيلوغرام من الهواء الرطب على درجة حرارة معينة.

٣- **معامل الخلط** وهو نسبة كتلة بخار الماء (غم) إلى كتلة الهواء الجاف (كغم). ومعامل الخلط الاشباعي هي كتلة بخار الماء اللازمة لاشباع كيلوغرام من الهواء الجاف على درجة حرارة معينة.

جدول (٩) العلاقة بين درجة الحرارة ودرجة اشباع الهواء ببخار الماء

الرطوبة المطلقة غم/م³	الرطوبة النوعية غم/كغم	ضغط بخار الماء (مليبار)	درجة الحرارة (٢)
٤,٨٥	٣,٨	٦	صفر
٩,٤١	٧,٦٧	١٢	١٠
١٧,٣١	١٤,٧	٢٣	٢٠
٣٠,٤	٢٦,٩	٤٢	٣٠
٥١,٢	٤٧,٣	٧٤	٤٠

المصدر: نعمان شحادة: ١٩٨٣.

٤ - درجة الندى وهي درجة الحرارة التي يبرد اليها الهواء حتى يصل الى حالة الاشباع بسبب التبريد.

٥ - الرطوبة النسبية وهي نسبة كمية بخار الماء الموجودة فعلاً في الهواء (ضغط بخار الماء الفعلي) الى كمية بخار الماء اللازمة لاشباع الهواء (ضغط بخار الماء الاشعاعي) على درجة حرارة معينة. وهي اكثر المقاييس شيوعاً وتتراوح بين صفر و ١٠٠ %. ويمكن زيادة الرطوبة النسبية بطريقتين: اضافة بخار الماء عن طريق التبخير، او تبريد الهواء. وبتناقص درجة حرارة الهواء تقل درجة اشباع الهواء او ضغط بخار الماء الاشعاعي مما يزيد من قيمة الرطوبة النسبية. فالرطوبة النسبية في الليل والشتاء اكثراً مما هي في النهار والصيف بسبب اختلاف درجة الحرارة.

الكتل الهوائية : Air Masses

هي حجم ضخم من الهواء الذي يغطي مساحة واسعة ويتصف بالتجانس من حيث درجة الحرارة والرطوبة وغيرها من العناصر التي تميزها عن الكتل المجاورة، وهي الخصائص التي تكتسبها الكتلة الهوائية من منطقة المصدر. ومصادر الكتل الهوائية مناطق واسعة ومتجانسة السطح كالمسطحات المائية والصحراء الكبرى وسiberيا ووسط كندا والمناطق القطبية. ويستقر الهواء فوق تلك المناطق ويكتسب خصائصها المناخية من حيث درجة الحرارة والرطوبة والضغط. وتعرض تلك الخصائص للتغير أثناء مرور الكتل الهوائية على سطح ذو خصائص مختلفة، فالكتلة الهوائية الجافة تصبح رطبة إذا مررت فوق سطح مائي، وتتغير درجة حرارة الكتلة الباردة إذا مررت على سطح دافئ.

أنواع الكتل الهوائية :

تقسم الكتل الهوائية إلى ٤ أنواع حسب درجة الحرارة وهي:

- ١) **الكتل القطبية المتجمدة (A)** مصدرها المناطق دائمة التجمد كالمحيط المتجمد الشمالي والقاره القطبية الجنوبية.
- ٢) **الكتل القطبية (P)** مصدرها العروض الباردة مثل سiberيا ووسط كندا والمناطق الشمالية من المحيط الأطلسي والهادئ.
- ٣) **الكتل المدارية (T)** مصدرها المناطق المدارية مثل الصحراء الكبرى والمحيطات المدارية الدافئة.
- ٤) **الكتل الاستوائية (E)** مصدرها المحيطات الاستوائية الحارة.

وتقسم الكتل الهوائية حسب الرطوبة إلى نوعين هما:

- ١ - **كتل رطبة (m)** مصدرها المسطحات المائية.

- ٢- كتل جافة (C) ومصدرها القارات.

وعلى أساس الحرارة والرطوبة يمكن تميز الانواع التالية:

١) الكتل الهوائية المتجمدة (CA) وهي كتل باردة وجافة جداً، تصل درجة حرارتها إلى -46°م والرطوبة إلى $1\text{ غرام}/\text{كغم}$. ومصدرها المناطق القطبية المتجمدة.

٢) الكتل الهوائية القطبية الجافة (CP) وهي كتل باردة وجافة تصل درجة الحرارة فيها إلى -11°م والرطوبة $4\text{ غرام}/\text{كغم}$. ومصدرها المناطق الباردة من القارات.

٣) الكتل الهوائية القطبية الرطبة (mP) وهي كتل باردة ورطبة، تصل درجة حرارتها إلى 4°م والرطوبة $4,4\text{ غرام}/\text{كغم}$. مصدرها المسطحات المائية الباردة.

٤) الكتل الهوائية المدارية الجافة (CT) وهي كتل دافئة جافة تصل درجة حرارتها إلى 24°م والرطوبة $11\text{ غرام}/\text{كغم}$. ومصدرها المناطق القارية المدارية.

٥) الكتل الهوائية المدارية الرطبة (mT) وهي كتل دافئة رطبة تصل درجة حرارتها إلى 24°م والرطوبة $17\text{ غرام}/\text{كغم}$. ومصدرها المسطحات المائية المدارية.


٦) الكتل الاستوائية الرطبة (mE) وهي حارة ورطبة جداً تصل درجة حرارتها إلى 27°م والرطوبة $19\text{ غرام}/\text{كغم}$. ومصدرها المناطق الاستوائية.

الجبهات الهوائية : Air Fronts

الجبهات الهوائية سطوح تفصل بين الكتل الهوائية المختلفة الخصائص.

وقد تم التعرف عليها في فترة الحرب العالمية الاولى واصبح لها اهمية كبيرة في

عملية التبوات الجوية اليومية. وتحدر الجبهات الهوائية من طبقات الجو العليا نحو سطح الأرض كمقدمات لكتل الهوائية. والجبهات الهوائية تكون مصاحبة للمنخفضات الجوية في العروض الوسطى. وهي عدّة أنواع (شكل ٣١):



شكل ٣١: مراحل دورة منخفضات في العروض الوسطى والجبهات الهوائية
(Eagleman, 1985)

١) **الجبهة الهوائية الباردة** وهي مقدمة الكتل الباردة التي تتحرك نحو منطقة ذات هواء دافئ نسبياً، ويبقى الهواء البارد على سطح الأرض بينما يرتفع الهواء الدافئ الأقل كثافة إلى الأعلى. فيبرد الهواء الصاعد مسبباً حدوث التكافُف وتشكل الغيوم وسقوط الأمطار. وإن انحدار سطح الجبهة الباردة شديد (١٠٠٪) لذلك تكون غيوم المزن الركامية التي تسبب حدوث اضطرابات جوية

قوية، كالعواصف الرعدية الكثيفة الغيوم والهطول. وتمتد الجبهة الباردة الى الغرب من مركز المنخفض، ويبلغ معدل سرعتها 35 كم/ساعة .

(٢) **الجبهة الهوائية الدافئة** هي مقدمة الكتل الدافئة التي تتحرك نحو منطقة ذات هواء ابرد نسبياً فيرتفع الهواء الدافئ الى اعلى وبتكافؤه تتكون الغيوم وتتسقط الامطار الخفيفة فوق منطقة الجبهة. وبما ان انحدار سطح الجبهة الدافئة قليل (٢٠٠/١) لذلك تكون مصاحبة باحوال جوية اقل اضطراباً مما هي في منطقة الجبهة الباردة. وتقع الجبهة الدافئة امام المنخفض الجوي وتمتد الى الشرق من مركز المنخفض، وهي اقل سرعة من الجبهة الباردة فمعدل سرعتها 25 كم/ساعة .

(٣) **الجبهة الممتلئة** تتشكل عندما تلتحق الجبهة الباردة بالدافئة، فيرتفع الهواء الدافئ كلياً عن سطح الارض فوق الهواء البارد.

(٤) **الجبهة المستقرة** تحدث عند ثبوت واستقرار الجبهة الدافئة او الباردة عند اصطدامها بالسلسل الجبلي المرتفعة. واذا كان الهواء الدافئ رطباً تسبب الجبهة المستقرة سقوط امطار كثيرة على مكان استقرار الجبهة الهوائية.

ويبين شكل (٣١) مراحل تطور الجبهات الهوائية حسب تصنيف Bjercknes J، والتي تبدأ بالجبهة المستقرة، وفي المرحلة الثانية والثالثة تتكون الجبهات الهوائية الباردة والدافئة ويظهر المنخفض الجوي. وفي المراحل الرابعة والخامسة تتتطور الجبهة الممتلئة التي تنتهي بالمرحلة الاخيرة المشابهة للمرحلة الاولى.

التكاثف : Condensation

هو عملية تحول بخار الماء الى قطرات مائية او بلورات ثلجية، و غالباً يحدث بسب ارتفاع الرطوبة النسبية الناتج عن تبريد الهواء اثناء ارتفاعه الى

الاعلى فوق السفوح الجبلية او بتيارات الحمل القوية. ولكي يحدث التكافف لابد من توفر انواعة التكافف التي تسرع من عملية تكافف بخار الماء وقبل ان تصل الرطوبة النسبية الى ١٠٠٪. وأنواعة التكافف عبارة عن جزيئات صغيرة من الغبار والأتربة والحوامض والاملاح والدخان المعلقة في الهواء. ولنوع وحجم انواعة التكافف اهميه في سرعة امتصاص بخار الماء وتكونن قطرات المائية. وافضلها هي الانواعة التي تمتص الماء وتذوب فيه كالانواعة الملحيه. وللتكافف اشكال متعددة منها:

١- الندى: يظهر على شكل قطرات مائية تكاففت على السطوح الباردة التي تنخفض درجة حرارتها الى درجة الندى. ويكون في الليل ويزول بعد شروق الشمس. ومن شروط تكوينه بالإضافة الى توفر الرطوبة، السماء الصافية والليالي الطويلة والهدنة. وفائدة الندى في انه يزود التربة بالماء الذي تستفيد منه المزروعات.

٢- الضباب: يتكون من قطرات مائية او بلورات ثلجية معلقة بالهواء وتقلل من مدى الرؤيا، وقد تكون من الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض. وللضباب اثار سلبية في اعاقة حركة السيارات والطائرات. ويتشكل بسبب التكافف الناتج عن انخفاض درجة حرارة الهواء السفلي، ويقسم الضباب الى:

أ- الضباب الشعاعي: وهو الاكثر شيوعاً. ويكون في الليل بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء الى درجة الندى بالاشعاع مما يؤدي الى تكافف بخار الماء وتكون الضباب. ومن شروط تكونه الليالي الطويلة والهدنة والسماء الصافية حيث تفقد الارض طاقة اكثرا بالاشعاع وتنخفض درجة حرارتها. ويزول بعد شروق الشمس.

ب- الضباب المنقول: ويحدث عند هبوب هواء دافئ ورطب فوق سطح بارد، فيبرد الهواء السفلي مسبباً تكون الضباب. ويكثر تكونه في المناطق الساحلية وفوق المسطحات المائية عند التقاء تيارات البحرية الباردة والدافئة.

ج- ضباب السفوح الجبلية: ويتشكل بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء اثناء صعوده على السفوح العالية. لذلك يتكرر الضباب فوق المناطق الجبلية اكثر من المناطق السهلية والمنخفضة.

د- ضباب الجبهات الهوائية: يكثر في فصل الشتاء عندما يتسبّع الهواء في مقدمة الجبهة الهوائية الدافئة بسبب سقوط الامطار، ويكون ايضاً عند وصول جبهة هوائية باردة ضعيفة. حيث يصل الهواء الى درجة الاشباع فيتكاثف بخار الماء مكوناً الضباب.

ه- ضباب البخار او ضباب البحر: يكثر انتشاره على السواحل الشرقية لامريكا الشمالية واسيا والمنطقة القطبية. ويتشكل بسبب التبخر الشديد من المسطحات المائية مما يزيد من رطوبة الهواء البارد فوقها ليصل الى درجة الاشباع فيتكون الضباب. لذلك فان هذا النوع لا يحدث بالتبريد بل باضافة بخار الماء الى الهواء البارد غير المشبع.

و- ضباب المدن مثل الضباب الدخاني(الضبخان) والكيماوي الناتج عن اختلاط قطرات الماء بالدخان، لذلك يكثر وجوده فوق المدن والمناطق الصناعية. وله اضرار صحية كبيرة على الناس.

٣- الصقيع: وهو الظروف التي تسود عند انخفاض درجة الحرارة الى ما دون درجة التجمد أو الصفر المئوي. ويسبب الصقيع خسائر كبيرة بالنسبة للمحاصيل الزراعية، لذلك يلجأ المزارعون الى مكافحة الصقيع لتنقیل اثاره السلبية بطرق مختلفة كالتدخين وتغطية المزروعات بمواد عازلة والري وعمل مصادر الرياح. و يقسم الصقيع الى:

أ- الصقيع الشعاعي: يتكون في الليالي الطويلة والصافية والهدئة حيث يفقد سطح الارض جزءاً كبيراً من الطاقة بالاشعاع، ويتشكل الصقيع في الشتاء عندما تنخفض درجة الحرارة الى درجة التجمد. وهو محدود الانتشار ويزول بعد شروق الشمس. ويتأثر تكونه بعوامل منها التضاريس حيث يكثر حدوثه في

الاودية التي تتعرض لهبوط الرياح الجبلية الباردة (نسيم الجبل)، رطوبة التربة حيث يكون تكرار الصقيع في التربة الرطبة اقل من التربة الجافة.

بـ- الصقيع المنقول: يحدث عند هبوب كتلة هوائية باردة جداً بدرجة حرارة اقل من الصفر المئوي. ويتكون في اي وقت وقد يستمر لايام، ويغطي مساحات واسعة ويسبب خسائر مادية وزراعية كبيرة.

٤- الغيوم Clouds: وهي عبارة عن كتل مرئية من بخار الماء المتكافئ. تتكون الغيوم بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء الرطب اثناء صعوده للارتفاع على شكل تيارات حمل قوية او فوق السفوح الجبلية العالية. وبتكافئ بخار الماء في الهواء المشبع تتكون الغيوم على ارتفاعات مختلفة في التروبوسفير. وتقسم الغيوم حسب درجة الحرارة الى ثلاثة انواع هي:

أـ- الغيوم الدافئة التي تتكون من قطرات مائية في الطبقة السفلية الدافئة التي تزيد درجة حرارتها عن الصفر المئوي.

بـ- الغيوم الباردة التي تتكون من بلورات ثلجية في الطبقة العليا الباردة التي تقل درجة حرارتها عن الصفر المئوي.

جـ- الغيوم المختلفة وهي الغيوم المتوسطة الارتفاع والتي يمر خلالها خط الصفر المئوي، وتتكون البلورات الثلجية فوق خط الصفر والقطرات المائية تحته.


وعلى اساس الارتفاع تقسم الغيوم الى ما يلي (شكل ٣٢):

أـ- الغيوم المنخفضة وهي التي يقل ارتفاعها عن ٢ كم وهي غيوم دافئة وت تكون غالباً من قطرات مائية، وهي ثلاثة انواع:

١ـ- الركامية Cumulus: ولها قاعدة مستوية وقمة، تتكون في النهار بسبب تيارات الحمل الناتجة عن تسخين الهواء، وتحفي في الليل.

٢- الطبقية Stratus: منبسطة السطح وبدون قمة وتحطبي مساحة كبيرة، تتكون في الليل وتتلاشى بعد شروق الشمس.

٣- الركام الطبقية Stratocumulus: تتشير بطبقات طويلة، وت تكون عند الغروب وتتلاشى في الليل. واحياناً يصاحبها سقوط المطر.



شكل ٣٢ : انواع الغيوم

ب- الغيوم متوسطة الارتفاع بين ٢-٦ كم، وهي غيوم مختلطة تتكون من قطرات مائية وبلورات ثلجية، وأنواعها:

١- الطبقية المتوسطة Altostratus وتسبب هطول الامطار المعتدلة والثلوج في فصل الشتاء ولا يوجد لها شكل خاص.

٢- الركامية المتوسطة Altocumulus وهي غيوم كبيرة الحجم وتسبب سقوط الامطار الخفيفة.

ج- الغيوم العالية على ارتفاع اكثـر من ٦كم، وهي غـيوم باردة تتكون من البلورات الثلـجية، انواعها:

١- السمحاق Cirrus: وهي سحب رقيقة بضاء اللون تظهر على شكل ريش الطـيور، تتكون عادة في اللـيل وتـتلاشـى في النـهـار، وـتـظـهـر قبل سقوط المـطـر أو الثـلـوج.

٢- السمحاق الطـبـقـيـة Cirrostratus: واسـعة الـاـنـتـشـار وـتـتـذـرـزـ بـسـقـوـطـ المـطـرـ، وـقـلـيلـ ماـ تـصـلـ اـمـطـارـهاـ إـلـىـ سـطـحـ الـأـرـضـ.

٣- السمحاق الركامية Cirrocumulus: غـيوم رـقـيقـةـ تـظـهـرـ عـلـىـ شـكـلـ مـجـمـوعـاتـ اوـ صـفـوفـ طـوـيـلةـ مـتـراـصـةـ، وـظـهـورـهـاـ دـلـالـةـ عـلـىـ انـ الجوـ سـيـتـغـيـرـ بـعـدـ يـوـمـ اوـ يـوـمـيـنـ.

د- الغـيـومـ ذاتـ النـمـوـ العمـودـيـ وـهـيـ:

١- المـزنـ الطـبـقـيـةـ Nimbostratus، ليس لها شـكـلـ خـاصـ، ويـصـلـ سـمـكـهاـ لـعـدـةـ كـيـلـوـمـتـرـاتـ وـتـسـبـبـ سـقـوـطـ المـطـرـ وـالـثـلـوجـ. وـتـكـوـنـ عـلـىـ اـرـتـفـاعـ بـيـنـ ١ـ٥ـ٥ـ كـمـ.

٢- المـزنـ الرـكـامـيـهـ Cumulonimbus: تـتـكـوـنـ بـسـبـبـ تـيـارـاتـ الـحـمـلـ القـويـةـ وـتـنـمـوـ بـشـكـلـ سـرـيعـ وـيـصـلـ اـرـتـفـاعـهـاـ إـلـىـ التـرـوـبـوـبـوـزـ بـسـماـكـهـ ١ـ٥ـ١ـ كـمـ، وـتـسـبـبـ حدـوثـ العـواـصـفـ الرـعـدـيـةـ القـويـةـ المـصـحـوـبةـ بـالـمـطـارـ وـالـثـلـوجـ وـالـبـرـدـ.

الهطول : Precipitation

ت تكون الغيوم الغير ممطرة من قطرات مائية او بلورات ثلجية صغيرة معلقة في الهواء. وان نمو تلك قطرات ضروري لكي تصل الى حجم بحيث لا تستطيع مقاومة قوة الجاذبية الارضية فتسقط الى سطح الارض. وتتمو قطرات الماء بطرق متعددة، ومن تلك الطرق نموها في الغيوم الدافئة عن طريق تصادمها مع اثناء سقوط قطرات كبيرة الأسرع من قطرات الصغيرة، فتتجمع قطرات الصغيرة حول قطرات الاكبر. اما في الغيوم الباردة فيطبقات الجو العليا فتتمو بلورات الثلوج على حساب قطرات المائية فوق المبردة Supercooled droplets.

ويختلف نوع الهطول الذي يصل الى سطح الارض حسب رطوبة الهواء وشدة التيارات الصاعدة ودرجة حرارة سطح الارض والهواء. ومن اكثر اشكال الهطول انتشاراً الامطار والبرد والثلوج.

الامطار : Rain

هي اكثر انواع الهطول شيوعاً لأن معدل درجة الحرارة في معظم اقاليم الارض اكثراً من درجة التجمد، لذلك يذوب البرد والثلج اثناء مروره بطبقات الهواء الدافئة ويصل سطح الارض على شكل امطار. ويسقط المطر بقطرات ذات احجام مختلفة تتراوح بين الرذاذ الى قطرات يصل قطرها الى 5 ملم. ويختلف توزيع الامطار مكانياً وزمانياً من مكان لآخر. وتتسقط الامطار في فصل الشتاء في اقاليم مناخ البحر المتوسط، وفي فصل الصيف في جنوب وجنوب شرق اسيا، وطول العام في المناطق الاستوائية والسوائل الشرقية للقارات بين 30° - 40° والسوائل الغربية بين 40° - 60° .

وتختلف الامطار من مكان لآخر، فتسقط كميات كبيرة من الامطار في المناطق الاستوائية والمناطق التي تتعرض للامطار الموسمية، بينما قد تمضي عدة سنوات بدون سقوط الامطار في بعض المناطق الصحراوية (شكل ٣٣).


ويظهر شكل ٣٤ توزيع الامطار حسب خطوط العرض، ويبين وجود قمة للامطار في المنطقة الاستوائية وقمتين اصغر في المناطق المعتدلة، وتقل الامطار في العروض المدارية ($30^{\circ}-20^{\circ}$) والمناطق القطبية. ويتأثر توزيع الامطار بالعوامل التالية:


- ١) الموقع بالنسبة للمسطحات المائية، حيث تقل الامطار بالابعد عن المسطحات المائية.
- ٢) اتجاه الرياح: الرياح القادمة من البحار تكون محملة ببخار الماء وتسبب سقوط الامطار، بينما الرياح القادمة من القارات تكون جافة.
- ٣) التضاريس: تزداد الامطار على المرتفعات الجبلية وخاصة السفوح المقابلة للرياح الرطبة.
- ٤) درجة الحرارة: ارتفاع الحرارة وتسخين الهواء الرطب يسبب نشوء التيارات الصاعدة بالإضافة إلى تشتيت التبخر في المناطق الرطبة ومن ثم زيادة الامطار.
- ٥) المنخفضات الجوية، تزداد الامطار التي تقع ضمن مسارات المنخفضات الجوية في مناطق العروض الوسطى والاعاصير في المناطق المدارية.

وتقسم الامطار إلى ثلاثة انواع:


- أ) الامطار التضاريسية Orographic Rain: ويحدث التكافؤ بالتبريد الذاتي عندما يصعد الهواء الرطب على السفوح الجبلية المرتفعة، فت تكون الغيوم وتسقط الامطار على السفوح المقابلة لاتجاه الرياح ويزداد سقوط المطر كلما زاد الارتفاع حتى تصل إلى مستوى يبلغ عنده المطر اقصى كمية. ثم يأخذ بالتناقص

شكل ٣٣ : الأمطار السنوية في العالم





شكل ٣٤ : توزيع الأمطار حسب درجات العرض



شكل ٣٥ : اثر اتجاه السفوح على الامطار

بالارتفاع بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء ولنقص كمية بخار الماء فيه، ويتراوح هذا المنسوب بين $3000 - 1500$ م وذلك حسب رطوبة الهواء. وبعد أن تصعد الرياح قم الجبال تهبط وتتسخن وتزداد جفافاً، فلا تسقط الأمطار على تلك السفوح المعروفة بمنطقة ظل المطر (شكل ٣٥). وتحتفل كمية أمطار التضاريسية حسب العوامل التالية:

- ١- رطوبة الهواء: تزداد الأمطار التضاريسية بازدياد كمية بخار الماء في الهواء.
- ٢- ارتفاع الجبال: الجبال العالية تجذب الأمطار أكثر من المناطق السهلية والمنخفضة.
- ٣- امتداد واتجاه السفوح الجبلية: تكثر الأمطار على السفوح المقابلة لاتجاه الرياح الرطبة، فجبال روكي بامتدادها شمال-جنوب تعترض الرياح الغربية فتسقط الأمطار على السفوح الغربية بينما تقع السفوح الشرقية في ظل المطر. وكذلك جبال اطلس التل في شمال افريقيا بامتدادها شرق غرب تعترض الرياح الشمالية التي تسبب سقوط الأمطار على السفوح الشمالية بينما تقع السفوح الجنوبية في ظل المطر.
- ٤- سرعة الرياح تزيد من تهييجها واضطرابها مسببة سقوط الأمطار بغزاره.

ب- الأمطار الاعصارية Cyclonic Rain: تكون الغيوم في نطاق التيارات الصاعدة في الاعاصير المدارية والمنخفضات الجوية المصحبة بالجبهات الهوائية. وتكون أمطار الجبهات الهوائية الباردة غزيرة وقوية بينما أمطار الجبهات الدافئة خفيفة وتستمر لمدة أطول. وتسقط الأمطار الاعصارية في المناطق المعتدلة التي تتعرض للمنخفضات والجبهات الهوائية الجوية في فصل الشتاء. ومنها أيضاً أمطار الاعاصير المدارية التي تسقط على بعض المناطق

بين مداري السرطان والجدي كما هو في جنوب وشرق كل من الولايات المتحدة وأسيا.

جـ- الامطار الحملية Convective Rain: التي تحدث بسبب تسخين الهواء الرطب وتكون تيارات صاعدة. وتشكل تيارات الحمل القوية في المناطق الحارة الرطبة كالمناطق الاستوائية ووسط آسيا وأمريكا. وتسقط الامطار الحملية طول العام في حوض الأمازون والكونغو وسهول السودان، بينما تسقط في فصل الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية. وت تكون التيارات الحملية أيضاً فوق المدن (الجزيرة الحرارية) بسبب ارتفاع الحرارة فيها بالمقارنة مع المناطق المجاورة. وتسبب التيارات الحملية القوية نشوء العواصف الرعدية التي تكون مصحوبة بسقوط الامطار الغزيرة والبرد وأحياناً زوابع التورنادو كما يحدث في المناطق شرق جبال روكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الاستمطار: وهي عملية تمثل تدخل الإنسان لتنشيط عملية نمو قطرات المائمة في السحب الغير ممطرة من أجل إنزال المطر منها. وغالباً تتم العملية عن طريق إضافة مواد كيوديد الفضة أو ثاني أكسيد الكربون الجاف إلى الغيمة والتي تعمل على الارتفاع في نمو البلورات الثلوجية. ولابد من اخذ بعض العوامل بالإضافة قبل البدء بعملية الاستمطار مثل درجة حرارة الغيوم وسمكها وكمية بخار الماء فيها. بالإضافة إلى تحديد الكمية المناسبة من المادة المراد إضافتها للغيمة، فالزيادة من تلك المادة تعطي نتائج سلبية. وقد لوحظ زيادة الامطار بحوالي ١٠ - ٢٠٪ نتيجة لتنفيذ عمليات الاستمطار التي تقوم باجراءها دول كثيرة في العالم.

الثلوج :Snow

ت تكون الثلوج في طبقات الجو العليا عند نمو البلورات الجليدية الى قطر لا يزيد عن ٢,٥ سم. وتكون على شكل صفات سداسية الشكل تسمى بالندف Snow Flakes. ويطلب وصول الثلوج الى الارض انخفاض درجة الحرارة من السطح الى طبقات الجو العليا. و اذا زادت درجة حرارة الطبقة الهوائية السطحية عن ٣° م فان الثلوج يذوب ويسقط على شكل امطار. وقد يكون الثلوج جافاً او رطباً اذا مر خلال طبقة هواء رطبة.

وتسقط الثلوج في العروض الوسطى التي تتعرض لمرور المنخفضات الجوية الشتوية. ويزداد تكراره في المرتفعات الجبلية العالية، كما وتزداد نسبته بالاقتراب من العروض العليا. ويدوم الثلوج في المناطق القطبية وعلى قمم الجبال العالية، ويحدد وجوده بخط الثلوج الدائم الذي يمثل الارتفاعات التي يدوم عندها الثلوج. ويعتمد خط الثلوج الدائم على درجة عرض المكان والارتفاع عن مستوى البحر واتجاه السفوح الجبلية. فهو حوالي ٥٥٠٠ م في جبال كلمونجارو و ١٢٠٠ م في الترويج وصفر الى الشمال من خط عرض ٧٠° في المناطق القطبية المتجمدة.

ومن فوائد الثلوج انه يحفظ التربة من التجمد ويزيد رطوبتها، وهو مصدر تغذية الانهار بالمياه، وله اهمية سياحية في جذب الزوار للاستمتاع بممارسة الرياضة الجليدية. ومن اثاره السلبية تعطيل المواصلات وتكسير الاشجار وتأثيره السلبي على المزروعات، بالإضافة الى دوره في زيادة برودة الهواء وتأخير بداية فصل الربيع اذا استمر وجوده الى شهر نيسان.

البرد : Hail


يتكون البرد عند ارتفاع قطرات الماء مع التيارات الصاعدة القوية الى طبقات الجو العليا الباردة جداً (حوالي 35° م) فتجمد قطرات الماء وتتمو الى احجام مختلفة حسب شدة التيارات الصاعدة. ويختلف البرد من حيث الحجم، وتتراوح من الحبات الصغيرة (اقل من ٥مم) الى حبات كبيرة وصل قطرها الى ٩ سم ويزن ٧٦٥ غرام وبمحيط ٤ سم، ولكن الاكثر تكراراً بقطر ٢ سم. ويصل البرد الى سطح الارض باشكال متعددة اكثرها شيوعاً البيضوي والكريوي.

يسقط البرد في اقاليم العروض المعتدلة في فصل الشتاء، وفي المناطق القارية في الربيع والصيف. وللبرد اثار سلبية على حركة الطائرات والزراعة، ويسبب خسائر كبيرة في الانتاج الزراعي خاصة في المناطق التي يزداد فيها تكرار سقوطه. ويعمل العلماء على تخفيف اثار البرد بمحاولة تقليل حجمه وصلابته. ويلجأ المزارعون الى مقاومته عن طريق اختيار المحاصيل المقاومة للبرد، وزراعة المحاصيل بصفوف موازية لاتجاه سقوطه او تقسيم الملكية الزراعية وزراعة اجزاء منها.

العواصف الرعدية : Thunderstorms

هي العواصف الجوية القوية المصحوبة بالرعد. وتحدث عندما تتكون تيارات الحمل الصاعدة فتتمو السحب الركامية السمكية خلال مرحلة النمو. وفي مرحلة النضج تنمو قطرات الماء وترتفع غيوم المزن الركامية الى التربوبوز، وتنشأ فيها التيارات الهابطة بسبب سقوط الامطار. وفي مرحلة الاضمحلال تتوقف التيارات الصاعدة عن تغذية الغيوم ويستمر سقوط الامطار الخفيفة (شكل ٣٦). ويتراوح عمر العاصفة الواحدة حوالي الساعة، ولكنها قبل ان تتلاشى تولد عواصف اخرى ويستمر تأثيرها احياناً لعدة ساعات.

شكل ٣٦ : مراحل تكوين العاصفة الرعدية



تكون العواصف الرعدية مصحوبة بالمطر والبرد، وفي فصل الشتاء تسقط الثلوج في العروض الوسطى. ويحدث فيها البرق الذي ينبع عن التفريغ الكهربائي بين مناطق الشحنات السالبة والموجبة، وقد يحدث البرق في السحابة الواحدة او بين سحابة واحرى او بين سحابة وسطح الارض. ونتيجة لتمدد الهواء المفاجئ بسبب ارتفاع درجة حرارته يحدث الرعد، وهو الصوت الذي يسمع بعد رؤية البرق.

ويصحاب العواصف الرعدية التي تتكون في الربيع والصيف في النصف الشرقي من الولايات المتحدة ظاهرة زوبعة التورنادو Tornado، وهي عبارة عن خرطوم من الهواء اللولبي الحركة يصل اسفل السحابة بسطح الارض. غالباً لا يزيد قطرها الملمس لسطح الارض عن ٥٠٠ م. وتعد من اشد الظواهر الجوية تدميراً بسبب انخفاض الضغط الجوي فيها، وسرعة الرياح التي تصل احيانا الى ٥٠٠ كم/ساعة. ويحدث التورنادو في كل الشهور، واكثرها تكراراً في ايار وحزيران. وتسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة في كل عام.

الاعاصير المدارية : Tropical cyclones

وهي الاعاصير التي تؤثر على الاقاليم المدارية الواقعة تحت تأثير الرياح التجارية، وت تكون اعداد كبيرة من الاضطرابات الجوية المدارية والتي تسبب سقوط الامطار قبل تلاشيتها. ولكن عدد قليل منها يصل الى مرحلة الاعصار عندما تزيد فيه سرعة الرياح عن ٢٠ كم/ساعة. وتسمى الاعصار في جنوب اسيا والتاييفون في اليابان والصين والهاريكين في امريكا.

تنشأ الاعاصير المدارية فوق المسطحات العائمة الحارة والقريبة من خط الاستواء (حوالي ١٠°) والتي تزيد فيها درجة حرارة المياه عن ٢٧° م. ثم تتحرك من الشرق الى الغرب فوق مياه المحيطات. واما مناطق حدوثها هي

جزائر الهند الغربية وخليج المكسيك وبحر العرب وبحر الصين وجزائر الفلبين واليابان وشرق جزيرة مدغشقر وشرق استراليا. ويلاحظ ان جميع تلك المناطق تقع على الجانب الغربي للمحيطات.

وتشتد الاعاصير اثناء سيرها فوق مياه المحيطات لانها تستمد طاقتها من الحرارة الكامنة المنطلقة في الجو من عملية تكافف بخار الماء المتتصاعد من المحيطات الدافئة. وتسير في المحيطات عدة ايام قبل ان تصل الى اليابس حيث تصب غضبها، وتحدث خسائر كبيرة بسبب الفيضانات التي تسببها الامطار الغزيرة، والرياح الشديدة التي تدور حول عين الاعصار والتي قد تصل سرعتها الى 350 كم/ساعة مسببة حدوث امواج عالية على السواحل.

عين الاعصار منطقة هدوء تتميز بانخفاض الضغط فيها وارتفاع درجة الحرارة. تتكون عين الاعصار من شدة دوران الرياح حول مركز الاعصار. وتتناقص سرعة الرياح والامطار بالابتعاد عن عين الاعصار. ويبلغ متوسط قطر عين الاعصار حوالي 30 كم، ومتوسط قطر الاعصار 500 كم، ولكن امطاره تؤثر على مناطق اوسع.



عند دخول الاعصار اليابس يضعف بسبب فقدان مصدر قوته والاحتكاك الذي يقلل من سرعة الرياح، ويتحول الى منخفض جوي عادي. وقد ساعدت عمليات التنبؤات الجوية ومتابعة الاعاصير بشكل دقيق، على منح السكان مدة اذار طويلة لاتخاذ الاحتياطات الضرورية. وكانت نتيجة ذلك ان انخفضت الخسائر البشرية بشكل كبير، ولكن الخسائر المادية تظل كبيرة وتزداد بانتشار العمران وتوسيعه.

التصنيفات المناخية:

احد طرق التعميم هي تصنیف العالم الى اقالیم مناخیة. ويعرف الاقالیم المناخي كمتوسط الظروف الجوية خلال فترة زمنیة معینة تحتوي عادة على المتوسطات الشهريّة والسنويّة لعناصر المناخ، بالإضافة الى تكرار الظواهر النادرة خلال تلك الفترة. وقام الجغرافيون بدراسة انماط التباین المکانی للمناخ على سطح الارض، ومن ثم تصنیف العالم الى اقالیم تتشابه فيها الظروف المناخیة اعتماداً على عناصر المناخ وظواهره. وتعددت التصنیفات المناخیة خلال القرن الحالي، فمنها ما يعتمد على عنصر واحد وبعضاها يعتمد على عنصرين او اكثراً. ومن هذه التصنیمات:

- ١) التصنیفات التي اعتمدت على عنصر واحد كالحرارة والامطار او صافي الاشعة الشمسيّة.
- ٢) التصنیفات التي اعتمدت على الكتل الهوائیة.
- ٣) التصنیفات التي اعتمدت على تأثير المناخ على الانسان.
- ٤) التصنیفات التي اعتمدت على اكثرا من عنصر مثل الحرارة والامطار.
- ٥) التصنیفات التي اعتمدت على الموازنة المائیة في التربة.

واکثر هذه التصنیفات شيئاً هو تصنیف کوبن Koppen. وكان کوبن متخصص في الجغرافیة النباتیة والمناخیة، واراد ان یتوصل الى حدود مناخیة تتطابق مع حدود انواع النباتات الرئیسیة. وقام بتصنیف العالم الى اقالیم مناخیة على اساس المتوسطات الشهريّة والسنويّة لدرجات الحرارة والامطار. والاقالیم المناخیة الرئیسیة في تصنیف کوبن هي كما یلي (شكل ٣٧):



شكل ٣٧ : الاقاليم المناخية حسب تصنيف كوبن (نعمان شحادة، ١٩٨٨)

١) المناخ المداري المطير (A) ويقسم الى ثلاثة انواع هي:

- أ- المناخ الاستوائي الرطب (Af) او مناخ الغابات المدارية المطيرة، امطاره طول العام ولا تقل الامطار الشهرية عن آسم، وفيه تغير طفيف في درجات الحرارة والامطار.

- بــ المناخ المداري (Aw) او مناخ اقليم السافانا الذي يتميز بفصل جاف في الشتاء حيث تقل الامطار عن ۶ سم في شهر واحد على الاقل، وفيه تغير قليل في الحرارة والامطار.
- جــ المناخ الموسمي (Am): معظم امطاره في فصل الصيف ويكون فيه فصل جاف قصير.

(۲) المناخ الصحراوي (B) وهي المناطق التي تقل فيها الامطار عن التبخر، واقسامه هي:

- أ) المناخ الصحراوي الجاف، وهو نوعين: مناخ صحراوي حار (BWh) في العروض المدارية، ومناخ صحراوي جاف بارد (BWk) في العروض المعتدلة.
- بــ مناخ الاستبس (شبه الصحراوي) وهو قسمين: مناخ الاستبس الحار (BSh) وهو انتقالي بين المناخ الصحراوي الجاف والمعتدل، ومناخ الاستبس البارد (BSk) في العروض المعتدلة.

(۳) المناخ المعتمد الدافئ (C) ويقسم الى:

- أ) المناخ المعتمد الرطب (Cf) امطاره طوال العام ولا تقل الامطار الشهرية عن ۳ سم.
- بــ المناخ المعتمد الجاف شتاءً (Cw) امطاره صيفية ويتمثل في الاراضي المرتفعة في العروض المعتدلة.
- جــ مناخ البحر المتوسط (Cs) امطاره في فصل الشتاء وتكون اكثر من ۷۰٪ من مجموع الامطار الشتوية.

٤) المناخ البارد (D) ويقسم الى:

أ) المناخ البارد والرطب (Df) الممطر طول العام ويسود على السواحل الغربية للقارات.

ب) المناخ البارد الجاف شتاءً (Dw) او مناخ الغابات البارد ذو الامطار الصيفية. ومعدل الحرارة اكثـر من 10°م خلال اقل من ٤ شهور.

٥) المناخ القطبي (E) ويقسم الى:

أ) مناخ التundra (ET) حيث معدل اكثـر الشهور حرارة بين صفر - 10°م .

ب) المناخ المتجمد (EF) حيث يسود الثلـج الدائم ويقل فيه معدل الحرارة الشهرية عن الصفر المئوي.

٦) مناخ المرتفعات الجبلية (H) حيث تتميز المناطق الجبلية بظروف مناخية تختلف عن المناطق المجاورة.

الفصل الثالث


الغلاف المائي

الدورة المائية العامة: Water Cycle

الماء هو المادة الوحيدة على سطح هذا الكوكب والذي يتواجد في الطبيعة بحالاته الثلاث: السائلة والصلبة والغازية، ويتميز الماء بالحركة ليس فقط من مكان لآخر بل من حالة لأخرى إذ تتحول مياه البحار بالحرارة إلى بخار ماء (الحالة الغازية)، وقد يتحول هذا البخار إلى ماء أو ثلج، كما يتحول الماء إلى حالة السائلة عن طريق التكاثف الذي يتم في الغلاف الغازي.

وخلال هذه التحولات يتم تغير وتبادل الطاقة فيما بين الغلاف الصخري والغلاف الغازي. فعندما يذوب الثلج فإنه بحاجة إلى كميات هائلة من الطاقة، وعندما يتحول الماء إلى الحالة الغازية فإنه يمتص المزيد من الطاقة، كما يتم أحياناً تحول الثلج إلى الحالة الغازية دون المرور في الحالة السائلة، كما يتحول من الحالة الغازية إلى حالة الصلبة مباشرة، ويتم خلال هذه التحولات امتصاص واطلاق كميات هائلة من الطاقة (Strahler, A. N. 1970).


وتعرف سلسلة التغيرات التي تطرأ على الماء من حيث حالاته، وتغير مكانه بالدورة الهيدرولوجية (المائية)، وتحتوي البحار والمحيطات على ٩٧,٢٪ من كمية المياه الموجودة على سطح الكره الأرضية ويوجد في المناطق القطبية والجبال الجليدية ٢,١٥٪، ويوجد الجزء المتبقى وهو ٠,٦٥٪ في الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية والينابيع. وهي الكمية التي تمثل المياه العذبة والتي هي في متناول يد الإنسان والتي تنتج بسبب الدورة المائية العامة (شكل ٣٨).



شكل ٣٨

المياه في البحار والمحيطات:

تغطي المياه في البحار والمحيطات مساحة تقدر بـ ٣٦١ مليون كم^٢ من مساحة الكره الأرضية وهذه المساحة تساوي ٧١٪ من المساحة الكلية للكره الأرضية، إلا أن الغلاف المائي يغطي ٦١٪ من مساحة النصف الشمالي من الكره الأرضية و ٨١٪ من مساحة النصف الجنوبي (شكل ٣٩).



توزيع اليابس والماء بين نصف الكره

شكل ٣٩

خصائص مياه البحار والمحيطات:

١ . الحرارة:

تمثل درجة الحرارة في البحار والمحيطات اختلافاً واضحاً بين مختلف الأعماق، وذلك بسبب اختراق أشعة الشمس للمياه وحتى العمق ٢٠٠ م تحت مستوى سطح البحر ولذلك فإن للنظام الحراري للمياه علاقة مباشرة مع الإشعاع الشمسي ومدى احتفاظ الماء بالحرارة. فعلى سطح الماء يسجل انخفاض تدريجي في درجة الحرارة من خط الاستواء (30° م) باتجاه الأقطاب (صفر مئوي)، وذلك لاختلاف الأقاليم المناخية وتغير الفصول والمدى الحراري اليومي لدرجة حرارة الهواء وتوزيع القارات وشكل السواحل والتغيرات البحرية.

ويعتمد التوزيع العمودي لدرجة حرارة الماء في البحار على اتصالها بالمحيطات وبموقعها الجغرافي وكذلك اختلاف درجة التملح العمودي. أما البحار شبه المغلقة فلها نظام حراري مختلف، بالرغم من أنها مفتوحة على المحيطات وذلك تبعاً لكيفية افتتاحها ومضائقها وتضاريسها. وبعد العمق ٢٠٠ م لا توجد اختلافات فصلية في درجة حرارة المياه، بل تظل ثابتة طوال السنة تقريباً وتقدر ما بين 4 و 2° م .

٢ . الملوحة:

يتراوح معدل ملوحة مياه البحار والمحيطات بين ٣٣ و ٣٧ في الألف، ومصدر الأملاح هو صخور القشرة الأرضية بفعل عمليات الإذابة نتيجة مياه الأمطار الساقطة عليها، وخاصة أملاح الكلور والصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكربونات وغيرها.

لكن ملوحة مياه البحار والمحيطات تختلف من موقع إلى آخر ومن بحر لآخر، وذلك للأسباب التالية:

- أ. درجة عرض المكان: فكلما كانت درجات العرض قليلة زادت نسبة الملوحة وكلما زادت درجات العرض كلما انخفضت نسبة الملوحة.
- ب. الوضع الطبوغرافي للبحار: وذلك من حيث افتاحها على المحيطات بمضائق واسعة أو ضيقة أو كونها مغلقة كالبحر الميت والتي ترتفع فيه نسبة الملوحة إلى أكثر من ٢٧٥ بالألف.
- ج. تواجد المصبات النهرية: حيث تقل نسبة ملوحة مياه البحار والمحيطات في المناطق التي تصب فيها الأنهار وخاصة الكبيرة منها مثل مصب نهر الأمازون والكونغو وال المسيسيبي والنيل وغيرها.
- د. الظروف المناخية: حيث تؤدي كميات الأمطار الساقطة على مياه البحار والمحيطات، وانخفاض درجات الحرارة ومعدلات التبخر في المناطق المعتدلة ($40 - 60^{\circ}$ شمالاً وجنوباً) إلى انخفاض نسبة الملوحة.

٣. نفاذية الضوء:

تنفذ الأشعة الشمسية في الطبقة السطحية للماء بشكل خاص حيث تتكون المنطقة المرئية، وهذه المنطقة تدخلها عدة أنواع من الأشعة منها الأشعة الحمراء والأشعة فوق بنفسجية والأشعة الضوئية. وتتأثر الأشعة الضوئية بالإضافة إلى نوعها بشفافية الماء وموقعها بالنسبة لدرجات العرض، وتخترق الأشعة الشمسية حتى العمق ٢٠٠ م تحت سطح الماء

حركة المياه في البحار والمحيطات:

تتميز المياه في البحار والمحيطات بأنها مياه متحركة بشكل مستمر وذلك لاختلاف في درجة حرارة الماء واختلاف كثافة المياه وملوحتها. فتتحرك المياه عادة من المناطق ذات الكثافة الأكثـر نحو المناطق ذات الكثافة الأقل.


أ. المد والجزر:

هو ارتفاع وانخفاض في مستوى سطح البحر، ويبلغ المد أقصى مذاته عندما يكون القمر محاذاً أو بدرًا، وقد ساهمت نظرية نيوتن في إيضاح العوامل التي تؤدي إلى حدوث عملية المد والجزر التي تتأثر بما يلي:

١. قوة جذب القمر والشمس للأرض.
٢. قوة الطرد المركزية.

حيث تقل قوة الجذب بين القمر والأرض بسرعة كلما بعد الكوكبان عن بعضهما. وعليه فإن الجزء الذي يواجه القمر تزداد عنده قوة الجذب نحو القمر إذا ما قورن بأي جزء آخر بالقرب من مركز الأرض. فعلى جانب الأرض المواجه لسطح القمر تزيد قوة الجذب عن قوة الطرد المركزية وينجم عن ذلك جذب مياه سطح الأرض نحو القمر. وعلى الجانب الآخر تزيد قوة الطرد المركزية عن قوة الجذب فيحدث أيضاً جذب المياه بعيداً عن موقع القمر. أي أن قوة جذب القمر لكتلة على سطح الأرض تجاه القمر أكبر من جذب القمر لكتلة أخرى تقع عند المركز.

أما المد الأعلى فيحدث إذا وقع كل من الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة وهذا يحدث في حالتي البدر والمحاق. حيث تضاف قوة جذب الشمس إلى قوة جذب القمر وجذبها معاً للمسطحات المائية على الأرض. (شكل ٤٠). أما إذا شكل القمر والشمس زاوية قائمة من الأرض فتضعف قوة جذب الشمس وتقلل من تأثير قوة جذب القمر للمسطحات المائية فتحدث حالة الجزر.



شكل ٤٠

ومن أهم العوامل التي تؤثر على عملية المد هي:

١. اتساع المسطحات المائية..
٢. اتساع اليابس وتدخلها مع المسطحات المائية.
٣. عمق مياه البحار.
٤. طبيعة السواحل والخلجان.
٥. سرعة الرياح واتجاهها.

ب. الأمواج:

ت تكون الأمواج بسبب العوامل التالية:


١. سرعة الرياح واتجاهها وديمومتها.
٢. اتساع المسطحات المائية.
٣. عمق الماء.
٤. الزلازل والبراكين في قيعان البحار والمحيطات.

ومن أهم خصائص الأمواج:

١. ارتفاع الموجة.
٢. طول الموجة.
٣. زمن دورة الموجة.

وتدور أجزاء الأمواج في حركة دائرية بحيث تراجع أجزاها بعد دورانها إلى نفس موقعها الأولى تقريباً، ولو كانت المياه تسير بنفس سرعة الأمواج ($30 - 90$ كم/ساعة) لأصبح استخدام البحار في الملاحة مستحيلاً.

وتدور أجزاء الموجة دورة كاملة بحيث يقل محيط الموجة كلما اتجهنا نحو الأعماق وتتلاشى الموجة نهائياً على عمق ١٠٠ متر تقريباً من سطح الماء. (شكل ٤١).




أبعاد الموج

شكل ٤١

ج. التيارات البحرية:

هي عبارة عن كتل مائية متحركة تختلف في خصائصها عن المياه المجاورة لها. وتنشأ التيارات البحرية في المياه السطحية نتيجة للعوامل التالية:

١. سرعة الرياح واتجاهها: حيث تسبب قوة دفع الرياح للمياه السطحية زيادة في سرعة المياه السطحية فتبدأ التيارات بالتشكل.
٢. اختلاف كثافة الماء. ويحدث هذا الاختلاف بسبب ملوحة المياه أو بسبب درجة حرارتها ولذلك تتحرك المياه الباردة من العروض العلية نظراً لارتفاع كثافتها حيث تزحف نحو أعمق المحيط ببطء نحو المناطق الاستوائية. ومن المناطق الاستوائية وبسبب حرارة المياه تتجه في الطبقات العليا نحو القطبين على السطح لأنها أقل كثافة.
٣. الاختلاف الطفيف في مستوى سطح البحر تبعاً لاختلاف كميات الأمطار.
٤. شكل السواحل، حيث يؤدي شكل السواحل إلى انحراف التيارات المائية لتحرك بمحاذة السواحل.
٥. القوة الكورولية والتي تؤدي إلى انحراف التيارات المائية إلى يمين اتجاهها في النصف الشمالي وإلى اليسار في نصف الكره الجنوبي.
أما بالنسبة لأنواع التيارات البحرية فتقسم حسب حرارتها إلى:
 ١. التيارات البحرية الباردة: وهي تلك التيارات التي تتحرك نحو خط الاستواء وتسير عادة بمحاذة السواحل الغربية للقارات، ومن أهمها: تيار غرب كاليفورنيا وتيار غرب استراليا وتيار كمشتكا وتيار بيرو وتيار بنجويلا وتيار كناري.
 ٢. التيارات البحرية الدافئة: وهي التيارات التي تتجه من منطقة خط الاستواء نحو المناطق بعيدة عنه، وتسير عادة على السواحل الشرقية للقارات وهي تيار الخليج الدافئ، تيار البرازيل، تيار شرق استراليا، تيار موزمبيق وتيار اليابان (شكل ٤٢).



التيارات البحرية

شكل ٤٢

المياه القارية:

بعد أن تمر المياه في مراحل الدورة الهيدرولوجية العامة فإن مياه الأمطار تصبح فيما بعد مياهاً سطحية للتجمع وتشكل البحيرات والأنهار والمستنقعات.

أ. البحيرات:

البحيرات هي المناطق المنخفضة عن سطح الأرض أو هي المنخفضات التضريسية المغلقة ذات مساحات مختلفة امتلأت بالمياه بسبب كون هذه المنخفضات كثيرة وغير منفذة للمياه أو لأن قاع المنخفض التضريسي يقع تحت مستوى سطح الماء الباطني وفي هذه الحالة فقط يجب أن يكون منفذًا للماء وتبلغ مساحة البحيرات في العام ٢,٧ مليون كم^٢ أو ١,٨٪ من مساحة اليابسة. ويمكن تقسيم البحيرات حسب تكونها ونشأتها إلى الأنواع التالية:

١. البحيرات التكتونية :Tectonic Lakes


تتسبب العمليات التكتونية (حركات القشرة الأرضية) في تشكيل منخفضات تصريصية على طول الصروح، أو على النطاقات التي تحدث فيها الاهزاز الأرضية، حيث تؤدي هذه العمليات إلى انخفاض الأرض وتكون البحيرات إذا توفر مصدر تغذية دائم بالماء، ومن الأمثلة على ذلك بحيرة نياسا وتنجانيكا في أفريقيا، والبحر الميت في الأردن، وبحيرة بايكال في روسيا.

٢. البحيرات البركانية :Volcanic Lakes

يتشكل هذا النوع من البحيرات بسبب النشاط البركاني، فإذا ما توفر مصدر مائي دائم فإنه يؤدي إلى تكوين بحيرة في فوهة البركان. مثل بحيرة تانا في الحبشة وبحيرة توبيا في سومطرة (شكل ٤٣).


٣. البحيرات الجليدية :Glacier Lakes

ينتج عن عمليات الحف والأرساب الجليدي تكون منخفضات تصريصية في الأراضي ذات الصخور الهشة، وتتحول هذه المنخفضات فيما بعد إلى بحيرات، خاصة وأن هذه البحيرات تتكون في شمال القارات حيث يكون التبخر قليلاً والأمطار طوال العام مما يعمل على وجود مصدر تغذية دائم بالماء. وقد شكلتآلاف البحيرات في المناطق الاسكندنافية وخاصة في فنلندا وشمال روسيا (شكل ٤٤).



بحيرة بركانية

شكل ٤٣



بحيرة جليدية

شكل ٤٤

٤. البحيرات الارسالية :Depositional Lakes

ت تكون البحيرات الارسالية نتيجة انزلاق الحطام الصخري والأتربة أو تدفق اللافمن البراكين، وعندما تتوضع هذه الارسالات في الأودية تعمل على سدها فتحجز المياه خلفها وتكون البحيرات. (شكل ٤٥).

٥. البحيرات التي تنشأ بفعل الأنهر:


تعمل الدورة الحتية وخاصة في المرحلة المتأخرة على إحداث تغيرات كثيرة تصيب مجاري الأنهر، وبسبب تكون الأكواع النهرية تتكون البحيرات الهلالية، والتي تنتج بسبب عمليات النحت على جانبي الكوع النهري مما يؤدي إلى تغيير النهر لمجرى، فيصبح الجزء المهجور من مجرى النهر عبارة عن منخفض تصريسي يمكن أن تملؤه مياه النهر نفسه أو مياه الأمطار أو الماء الجوفي. (شكل ٤٦).

٦. البحيرات التي تنشأ بسبب ارتفاع الماء الجوفي:

تعمل المياه الجوفية والتي ترتفع لتصل إلى مستوى سطح الأرض في بعض المناطق إلى التسرب إلى المنخفضات المعلقة وبالتالي ملؤها بالماء مما يؤدي إلى تكوين بحيرات يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حسب ارتفاع وانخفاض مستوى الماء الجوفي.


٧. البحيرات الاصطناعية:

يقوم الإنسان بإنشاء السدود على مجاري الأنهر مما يؤدي إلى حجز المياه خلف هذه السدود مما يؤدي إلى تكوين بحيرات تسمى بحيرات السدود أو البحيرات الاصطناعية. ويعمل الإنسان على إنشاء السدود بهدف السيطرة على الفيضان من أجل استعمال المياه المحجوزة في بحيرات السدود في عمليات الري في فترات الجفاف. كما تكون هناك أهداف أخرى مثل استعمالها في الملاحة أو للأغراض الترفيهية.



بحيرة ارسابية

شكل ٤٥



بحيرة هلالية مقتطعة

شكل ٤٦

بـ- المستنقعات :Swamps

ت تكون المستنقعات بسبب وجود أراضي قليلة العمق وانعدام الانحدار أو بسبب وجود انحدار لطيف لا يساعد على سرعة حركة الماء مما يؤدي إلى استقرار الماء وتكون المستنقعات المؤقتة. أما في الأراضي المستوية فإن المناطق المنخفضة تكون فيها مستنقعات دائمة بسبب فيضانات الأنهار أو وقوع المنطقة ضمن الأقاليم الرطبة مثل المناطق الاستوائية وشمال القارات. ويمكن أن تكون البحيرات بسبب العمليات التالية:

١. عمليات الارسال التي حدثت في البحيرات خلال فترات جيولوجية سابقة حولتها إلى مستنقعات.
٢. المستنقعات الساحلية. والتي تنشأ على طول ساحل البحر أو المحيط، وذلك بسبب عمليات المدة المائية أو فيضانات الأنهار.
٣. مستنقعات المناطق القطبية. حيث يؤدي إلى ذوبان الجليد السطحي وبقاء الطبقة التحتية متجمدة إلى تكون المستنقعات لأن الطبقة المتجمدة لا تسمح بتصريف الماء إلى أسفل. مما يؤدي إلى ركود الماء خاصة في فصل الصيف.
٤. المستنقعات التي تنشأ بسبب هطول الأمطار أو ارتفاع مستوى الماء الجوفي. حيث يؤدي استمرار سقوط الأمطار وخاصة في المناطق الاستوائية إلى رفع مستوى الماء الجوفي. مما يؤدي إلى خروج الماء إلى سطح الأرض، وبسبب قلة الانحدار أو انعدامه يستقر الماء ليكون المستنقعات.

ج. الانهار Rivers

الأنهار هي مجاري مائية صغيرة (عرض أقل من متر واحد إلى مجاري عريضة تزيد عن الكيلومتر مثل مجاري الأمازون والنيل وال المسيسيبي والدانوب).

وت تكون الأنهر بسبب وجود الماء الجاري فيها طوال أيام السنة والذي يكون ذات مصادر متعددة منها مياه الينابيع أو مياه الأمطار أو ذوبان الثلوج. ويمكن تعريف الأرضي التي تسقط عليها الأمطار وتحدر بعد وصولها للأرض إلى مجرى النهر ويطلق عليها حوض النهر Catchment Area. وتتفصل الأحواض النهرية عن بعضها البعض بواسطة أراضي مرتفعة تعرف باسم خطوط تقسيم المياه Water Divides.

تصنيف الأنهر:

تقسم الأنهر بناءً على مصدر التغذية المائية إلى:

١. أنهار ذات تغذية مطرية.
٢. أنهار ذات تغذية مستمدة من ذوبان الجليد.
٣. أنهار ذات تغذية من المياه الجوفية.
٤. أنهار ذات تغذية مختلطة.

أما بالنسبة لتصنيف الأنهر حسب البيانات المناخية فيمكن تقسيمها إلى:

١. أنهار المناطق الرطبة:


وهي الأنهر المتواجدة في المناطق الرطبة، حيث تسقط على أحواضها كميات كبيرة من الأمطار كما تشارك المياه الجوفية ومياه الثلوج المذابة في الأحواض العليا في تغذية هذه الأنهر مثل نهر الأمازون ونهر لينا في روسيا ونهر هوانغ هو في الصين.

٢. أنهار المناطق الجافة وشبه الجافة:
وهي تلك الأنهار التي تتبع من مناطق رطبة وتجري في مناطق جافة
مثل نهر النيل والفرات ودجلة والأردن.

أنماط شبكات التصريف النهري:

تعرف الشبكة المائية للنهر، بأنها المجاري المائية الرئيسية والثانوية
والتي تلتقي مع بعضها في مساحة من الأرض يطلق عليها حوض النهر وهذا
هو عبارة عن التنظيم الداخلي للمجاري المائية الرئيسية والثانوية. ويعتمد نمط
التصريف على طبيعة التكوين الصخري للمنطقة، وأهم أنماط شبكات التصريف
النهري هي:

١. النمط الشجري: وهو أكثر أنواع الأنماط انتشاراً وفيه تلتقي الروافد بالجري
الرئيسي للنهر على شكل زوايا حادة. ويحدث هذا النمط في المناطق التي توجد
فيها صخور متجانسة وذات مقاومة متماثلة لعوامل التعرية (شكل ٤٩).
٢. النمط المتشابك: وفيه تلتقي الروافد بالجري الرئيسي للنهر على شكل زوايا
قائمة ويحدث ذلك في المناطق التي تتكون من تعاقب صخور صلبة وصخور
لينة تميل بنفس الاتجاه وتتفاوت مقاومتها لعمليات التعرية المائية (شكل ٤٨).
٣. النمط الشعاعي: يتكون هذا النمط في المناطق البركانية أو المناطق ذات
التصbris القبابي، حيث تبدو روافد الشبكة المائية وكأنها خارجة من مركز واحد
(شكل ٤٧).
٤. النمط المتوازي: يتشكل هذا النمط في المناطق التي تتكون من أشكال أرضية
طولانية (شكل ٥٠).



الأشكال (٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠)

المقطع الطولي للأنهار:

يعرف المقطع الطولي للنهر المسافة التي يقطعها النهر من منبعه إلى مصبه ويختلف هذا المجرى من مكان آخر مكوناً مجاري ذات خصائص مختلفة، ويقسم المقطع الطولي للنهر إلى ما يلي:
الحوض الأعلى:

ويشكل الحوض الأعلى البيئة الجبلية للنهر، وتميز بأنها شديدة الانحدار، ويكون التيار المائي سريعاً، وتسود هنا عمليات النحت الرأسي ويتعمق المجرى ويكون على شكل V، ويكثر هنا تكون المسيلات المائية والجداول والشلالات ومناطق إسراع الماء والجري النهري في الأحواض العليا غالباً ما يكون غير صالح للملاحة.

الحوض الأوسط:

ويقل في هذا الجزء من المجرى المائي تعدد الروافد الثانوية الصغيرة، ويصبح شكل مجرى الماء على شكل حرف U وتتناقص شدة النحت الرأسي وتتصبح الحمولة متوسطة الحجم وتقل مناطق إسراع الماء. وتزيد كمية

التصريف المائي بسبب التقاء الروافد الثانوية من الحوض الأعلى وتزداد وبالتالي طاقة النهر خاصة في موسم الفيضان.

الحوض الأدنى:

عندما يصل النهر إلى المناطق السهلية فإن الانحدار يصبح طفيفاً وبالتالي يزيد عرض المجرى المائي ليصبح على شكل — ، وت تكون المنعطفات النهرية والمسماة بالأكواع النهرية وتزداد عملية الترسيب ليتشكل السهل الفيضي.

كثافة الشبكة المائية:

وهو طول المجاري المائية الطبيعية في منطقة معينة وتحسب بالكميلومتر لكل كيلومتر مربع، ويمكن اعتبار كثافة الشبكة المائية بأنها العلاقة بين طول الجريان المائي في منطقة ما من الأرض مع المساحة وذلك حسب المعادلة التالية: $k = (t / d)$.

حيث أن

k = كثافة الشبكة المائية.

t = طول المجاري المائية في الحوض (كم).

d = مساحة الحوض النهري (كم²).

كمية التصريف النهري:

يمكن حساب كمية التصريف النهري حسب المعادلة التالية:

$$t = m \times s$$

حيث أن


t = كمية التصريف المائي $m^{2/3} s^{1/2}$.

m = مساحة المقطع العرضي للنهر.

S = متوسط سرعة الماء في النهر.

د. المياه الجوفية:

يوجد الماء الجوفي في الطبقات الصخرية من القشرة الأرضية، إلا أن هناك مياهًا تسمى بالمياه التحت سطحية وهي الرطوبة الموجودة في التربة ويستعملها النبات في مرحلة النمو. وهذا الجزء موجود في المنطقة المهواة من التربة حيث يستطيع الهواء الدخول إلى مسامات وجسم التربة. أما المياه الجوفية فهي المياه التي تشكل المخزون الأولي للمياه الصالحة للشرب في العالم، وتخرج للسطح على شكل ينابيع أو جداول ويعرف مستوى الماء الجوفي الأعلى بالنطاق المائي Water Table وهو الحد الأعلى للمنطقة المشبعة بالماء الجوفي، ولا يبقى هذا النطاق ثابتاً في مكانه، ولكنه متغير مع كمية مياه الأمطار الهاطلة سنوياً (شكل ٥١).



أنواع الطبقات الخاملة للماء تبعاً للمسامية والبنائية

شكل ٥١

بعد فترة أمطار كبيرة يرتفع مستوى الماء الجوفي بما كان عليه في فترة الجفاف السابق ولهذا نجد أن النطاق المائي يقع بالقرب من سطح الأرض في المناطق الرطبة بينما يكون بعيداً عن سطح الأرض في المناطق الجافة.

ففي المناطق الرطبة يوجد ثلاث مستويات للمياه الجوفية كما في الشكل (٥١) ويكون أخفض مستوى هو مستوى الماء المشبع، أما الطبقة العليا فهي الطبقة المهاوة أو طبقة التهوية وهي لا تتشبع أبداً وبين المنطبقتين توجد طبقة مشبعة تحت ظروف رطبة وليس مشبعة تحت ظروف الجفاف. ويتذبذب مستوى الماء الجافي في هذه المنطقة، لذلك تستمر اليابس في حالة خروجها من الطبقة المشبعة الدائمة، أما إذا كانت اليابس تخرج من المنطقة الوسطى أي منطقة التذبذب فإن اليابس سوف تتوقف عن الجريان في فترة الجفاف لأن مستوى النطاق المائي ينخفض ليصبح أقل من مستوى تلك اليابس فتتوقف عن الجريان.

وفي المناطق الصحراوية لا توجد نطاقات مشبعة بالماء، لأن مياه الأمطار تتذرع بسرعة أكثر مما تتسرّب داخل التربة إلى نطاق الماء. أما إذا كانت المياه الجوفية موجودة فإنها تكون، إما مياهًا جوفية قديمة تجمعت في فترة جيولوجية رطبة سابقة وعندما تستخرج منها فإن نطاق الماء سوف ينخفض ولا تعوض المياه المستخرجة بسرعة. وإما مياهًا جوفية تكونت بسبب انحدار طبقات صخرية من مناطق رطبة باتجاه مناطق جافة مثل منطقة الأزرق. أما النطاق المائي في المناطق الرطبة فإنه ليس أفقياً، ولكنها تتبع خطوط الكنتور الأرضية، فهو عالٍ في المناطق المرتفعة ومنخفض في مناطق الأودية والمنخفضات التصريحية.

أما العوامل المؤثرة على المياه الجوفية فهي:

١. الأمطار: حيث تزداد المياه الجوفية في المناطق ذات الأمطار الغزيرة وخاصة الأقاليم الرطبة والتي تمتد فيها الأمطار طوال العام.
٢. التبخر: حيث تزداد المياه الجوفية في المناطق التي يقل فيها التبخر ويقل توافد المياه الجوفية في المناطق التي يزيد فيها التبخر.

٣. الغطاء النباتي: حيث يساعد الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع على زيادة المياه الجوفية بينما تقل المياه الجوفية في المناطق التي يقل أو يندر فيها النبات.

٤. مسامية السطح: حيث يساعد السطح المنفذ على زيادة نسبة المياه المتسربة للماء الجوفي فتزداد أما إذا كان السطح كثيماً (غير منفذ) فيقل تواجد المياه الجوفية.

مشكلات الموارد المائية:

تحصر مشكلات الموارد المائية في تلوث واستنزاف الموارد المائية.

تلوث الموارد المائية:

أدت الزيادة الهائلة في عدد السكان والتقدم الصناعي والتقني، والتتوسيع الزراعي في القرن العشرين، إضافة إلى عدم اتباع الطرق المناسبة في معالجة مصادر التلوث وانعدام التخطيط السليم، إلى تلوث عناصر البيئة كالأرض، والمياه والهواء، واستنزاف الموارد الطبيعية.

وبالتالي فإن التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية من أهم المشاكل البيئية في هذا العصر، سواء في العالم الصناعي المتقدم أو العالم الثالث. والتلوث هو طرح مادة أو مواد غريبة في أي مكونات البيئة يجعلها غير صالحة للاستعمال أو يحد من استعمالها. والملوثات هي المواد أو الميكروبات أو الطاقة التي تلحق الأذى بالإنسان وتسبب له الأمراض.

وتلوث المياه يعرف بأنه أية مخلفات من أي مصدر من المصادر يكون من شأنها التأثير على المياه واستخداماتها المختلفة. ويعود التلوث إلى حدوث تغير في درجة حرارة الماء، والرائحة والطعم واللون.

ويعتبر التلوث المائي خطير جداً لا سيما وأنه لا يعرف الحدود الإقليمية وإنما ينتقل من منطقة إلى أخرى. فقد أثر تلوث مياه نهر الفرات في تركيا على كل من سوريا والعراق، ويؤثر تلوث نهر الراين في فرنسا على المانيا وهولندا وكذلك أثر تملح مياه نهر الكولوراد في الغرب الأمريكي على المكسيك.

مصادر تلوث الموارد المائية:

١. المياه العادمة:

تعتبر المياه العادمة أهم مصادر تلوث المياه، وهي عبارة عن المياه الناتجة عن النشاطات البشرية المختلفة لأنها تحتوي على مكونات عضوية وغير عضوية وجرثومية وأشعاعية وحرارية. والتي تتواجد بشكل مواد مذابة أو مترسبة أو عالقة. ومن أهم مصادر تلوث المياه:

أ. المياه العادمة المنزلية:

حيث تتحول أكثر من ٨٠٪ من المياه المستهلكة للاستعمال المنزلي إلى مياه عادمة. وتحتوي هذه المياه على كميات هائلة من البكتيريا والفطريات والفيروسات.

ب. المياه العادمة الصناعية:

وهي المياه الناتجة عن الاستعمال الصناعي والتي تحتوي على مواد كيماوية ضارة وسامة صعبة التحلل، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مواد عالقة ومترسبة وذائبة وحامض سامة بالإضافة إلى ما تحدثه من تلوث حراري.

ج. المياه العادمة الزراعية:

تحتوي المياه العادمة الزراعية على مواد عضوية سهلة التحلل بالإضافة إلى التلوث الناتج عن تصنيع علف الحيوانات والذي ينتج عنه مياه عادمة فيها

تركيز عالي من الحوامض العضوية مثل حامض الخليك بالإضافة إلى المواد العضوية ومركبات النيتروجين المختلفة. يؤدي تسرب هذه المياه إلى المياه السطحية والجوفية إلى تلوثها.

٢. التلوث بالنفط:

يسهم النفط في تلوث المياه السطحية والجوفية. يؤدي استخراج النفط من اليابس إلى تسربه إلى المياه الباطنية وبالتالي تلوثها. كما أن استخدام السفن في نقل النفط يؤدي إلى تلوث مياه البحار والمحيطات خاصة عندما تتحطم السفن المحمولة بالنفط في عرض البحار. كما يؤدي تسرب النفط إلى مياه البحار أو المحيطات سواءً كان ذلك من حقول نفط ساحلية أو حقول نفط بحرية إلى تلوث مياه البحار والمحيطات.

٣. التلوث بمياه الأمطار:

تحتوي مياه الأمطار وخاصة بعد فترة انقطاع وفي دقائقها الأولى على ملوثات مختلفة منها الغبار وأكسيد النيتروجين والكبريت، حيث يؤدي ذلك إلى سقوط أمطار حامضية خاصة في مناطق الصناعة الأوروبية أو الأمريكية والكندية.

٤. التلوث بأنواع الفضلات الصلبة:

إن طرح أنواع مختلفة من الفضلات وخاصة للمدن الكبيرة يؤدي إلى ذوبان المواد السامة عند سقوط الأمطار، ثم يبدأ التسرب إلى باطن الأرض باتجاه المياه الجوفية أو الجريان باتجاه الأنهر.

أشكال التلوث المائي:

- هناك خمسة أشكال رئيسية من التلوث المائي (سامح الغرائية ويعيى الفرحان، ١٩٨٧) وهي:
- التلوث الفيزيائي والذي يحدث نتيجة عمليات الانجراف المائي وفي مناطق المناجم والصناعات التعدينية.
 - التلوث الكيميائي: ويحدث نتيجة وجود مواد كيماوية سامة مذابة في الماء مثل أملاح الكبريتات والنیترات والفسفور والرصاص والزنبق وغيرها.
 - التلوث الإشعاعي: ينبع التلوث الإشعاعي للماء بسبب التجارب النووية أو انفجار المفاعلات النووية كما حصل في الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية.
 - التلوث الحراري: ويؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المياه سواءً مياه الأنهار أو مياه السواحل البحرية وينتج ذلك عن مياه المصانع التي استخدمت في عملية التبريد وارتفاع حرارة الماء ويقلل من الاكسجين مما يؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية والنباتات المائية.

المحافظة على الموارد المائية:

كما مر معنا سابقاً نلاحظ أن موارد المياه السطحية والجوفية تتعرض لمشكلتين رئيسيتين وهما الاستنزاف والتلوث. ومن أجل المحافظة على هذا المصدر الهام والذي لا حياة بدونه، لا بد من اتخاذ بعض التدابير والقوانين للحد من المشاكل التي تهدد الموارد المائية وذلك عن طريق الحد من التلوث والحد من الاستنزاف للموارد المائية، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:

١. الحد من الاستنزاف:

من أجل الحد من الاستنزاف يجب تطبيق الاجراءات التالية:

١. حماية الماء الجوفي من الاستنزاف عن طريق ترشيد الاستهلاك وذلك من أجل إعادة التوازن للمياه الجوفية عن طريق التوازن بين كميات المياه المسحوبة وكميات المياه المعوضة عن طريق الأمطار.
٢. معالجة المياه وإعادة استخدامها وذلك بالخلص من المواد السامة فيها من أجل إعادة استخدامها في الري أو الصناعة.
٣. البحث عن مصادر مائية جوفية، وذلك لتخفيض الضغط عن المياه الواقعة تحت الاستغلال حتى يتاح لها المجال لإعادة تجديد مخزونها.
٤. توفير إدارة صارمة لتوزيع المياه في المدن، تعتمد على أساس علمية وتقنية.
٥. نشر الوعي لدى سكان الدول التي تعاني من تلوث أو استنزاف مواردها المائية عن طريق وسائل الإعلام والمدارس والمعاهد والجامعات.

٢. الحد من التلوث:

يمكن القيام بعدة اجراءات للحد من تلوث الموارد المائية وذلك كما يلي:

١. معالجة المياه العادمة والمنزلية في محطات تنقية خاصة تقلل من تلوث المياه الجارية والجوفية.
٢. فرض قوانين خاصة على المصانع ل تقوم بتنقية المياه العادمة الصناعية الناتجة عنها حسب المواصفات المعتمدة.
٣. حماية المصادر المائية السطحية والجوفية من التلوث الناتج عن مخلفات الصناعة والمبيدات الحشرية المستعملة في الزراعة.
٤. معالجة الفضلات الصلبة في مكاتب النفايات الصلبة خاصة حول المدن الكبيرة والخلص منها بطريقة مأمونة.


٥. الحد من تلوث المياه بالنفط وذلك بالتأكد من صلاحية ناقلات النفط قبل تحميلاها بكميات هائلة من النفط.

الفصل الرابع

القشرة الأرضية

ت تكون القشرة الأرضية من صخور متنوعة ومختلفة من حيث نشأتها وطبيعتها وأثرها على الحياة في كوكب الأرض.
وتتألف القشرة الأرضية من طبقتين هما:

- طبقة السial (Sial)، وت تكون من صخور حامضية ويغلب على مكوناتها السيليكا والألمنيوم وتمثلها صخور الجرانيت، ويتراوح عمقها بين ٥-١٠ كم.
- طبقة السيماء (Sima)، وت تكون من صخور قاعدية من السيليكا والمغنيسيوم وتمثلها صخور البازلت ويصل عمقها إلى ٧٠ كم (شكل ٥٢).



شكل ٥٢

وتتناوّت القشرة الأرضية في سمكها بين سطح الأرض وقاع المحيط، فهي قليلة السمك تحت القشرة المحيطية، بينما تكون أكثر سمكًا تحت القشرة الصخرية القارية، وتغطي هذه القشرة حوالي ثلث مساحة الكره الأرضية.

القشرة الأرضية وأنواع الصخور:

ت تكون القشرة الأرضية من مواد مختلفة يمكن تقسيمها إلى قسمين هما:

- أ. مواد عضوية: وهي الصخور التي يعود تكوينها إلى بقايا النبات والحيوان.
- ب. مواد معدنية: وهي الصخور التي تكونت بصورة مستقلة عن النبات والحيوان.

ت تكون الصخور من معادن بمعزل عن الكائنات الحية وأهم هذه العناصر المكونة للمعادن هي: الأكسجين والألミニوم وال الحديد والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.... الخ.

أما الموارد ذات الأصل العضوي فهي الفحم الحجري واللؤلؤ والكهربان والأحجار الكريمة.

أنواع الصخور:

تقسم الصخور بناءً على أصلها ونشأتها إلى ثلاثة أنواع:

١. الصخور النارية:

وتسمى أيضاً بالصخرة المتبلورة، وهي صخور تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلب بالبرودة مثل الجرانيت والبازلت، وتميز بالخصائص التالية:
أ. أنها صخور خالية من المستحاثات.

ب. أنها تشكل القاعدة لسلسل الجبال العظمى.

ج. وتعتبر الأساس الذي اشترت منها الصخور الرسوبية وال المتحولة.
د. تستجيب للضغط الأرضية الباطنية بالانكسار.

هـ. ليست على شكل طبقات.

ونقسم الصخور النارية إلى ثلاثة أقسام:

أ. الصخور الجوفية العميقه:


وهي الصخور التي تكونت أثناء تصلب الصهير في أعماق القشرة الأرضية مثل الجرانيت الذي يخلو من الثقوب، وتكون بلوراته واضحة، لأن الصهير برد في باطن الأرض ببطء شديد. ونظرًا لبعدها عن سطح الأرض فإنها تخلصت تدريجياً من الغازات الحية بداخلها (شكل ٥٣).

ب. الصخور الطفحية البركانية:

وهي الصور التي تكونت نتيجة تصلب المagma التي انبثقت على سطح الأرض، ويسبب تجمد هذه المواد بسرعة بقية القطاعات الغازية بداخلها ومثال ذلك صخور البازلت الذي يحتوي على ثقوب كثيرة (شكل ٥٣).

ج. الصخور تحت السطحية أو صخور الأغوار:

تكونت هذه الصخور أثناء تصلب الصهير داخل قشرة الأرض، ولكنها قريبة من سطح الأرض بسبب عملية التعرية للصخور التي فوقها. وقد تبردت هذه الصخور تحت السطح خلال فترة أقصر مما تحتاجه الصخور الجوفية العميق، وأطول مما يلزم الصخور البركانية، لهذا فإن لها خصائص فيزيائية وكيميائية مشتركة مع النوعين السابقين. وتحتوي على ثقوب وبلورات امترزجت معها وتداخلت مع بعضها البعض (شكل ٥٣).



شكل ٥٣

٤. الصخور الرسوبيّة:

تتضارب العوامل الخارجية مع بعضها البعض في تعرية وتجوية الصخور النارية ومن ثم تحمل المواد المعرأة ليتم ترسيبها في الأماكن المنخفضة، والتي تكون إما وسط مائي أو هوائي. ونظراً لتضاغطها بفعل الضغط الشديد فإنها تتصلب وتتماسك مشكلة صخوراً رسوبيّة.

وتتميز الصخور الرسوبيّة بالخصائص التالية:

١. يغلب على الصخور الرسوبيّة شكل الطبقات المتوازية، وتكون الطبقات مختلفة السمك والحجم.
٢. تحتوي الصخور الرسوبيّة على بقايا لأنثر كائنات حيّة، تفيد علماء الجيولوجيا في تحديد أعمار الصخور.
٣. تستجيب للضغط الباطنِي أثناء تكونها بالطي وليس بالتصدع.
أما أهم أنواع الصخور الرسوبيّة فهي: الصخور الرملية والصخور الطينية والصخور الجيرية والصخور الكربونية والتي تمثلها صخور الفحم الحجري.

وقد تكون الصخور الرسوبيّة بشكل عام نتْجَة الترسيب في قيعان البحار والمحيطات أو ترسب على سطح الأرض اليابس كما هو الحال في إرسبات الرياح وترب اللوس أو الترسيب بفعل فياضانات الأنهر أو الإرسبات الجليدية.

٥. الصخور المتحولة:

يؤدي الضغط والحرارة الشديدين إلى تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية للصخور الرسوبيّة، وبذلك يتغير التركيب المعdenي والمظهر الخارجي والتركيب الكيماوي. كما يمكن أن تحدث هذه التحوّلات للصخور النارية وبخاصة في قواعد السلاسل الجبليّة التي يمكن أن تصل لكتل الصهير بسبب

العمليات التكتونية فتحول الصخور الرسوبيّة بسبب الحرارة الشديدة وتميّز الصخور المتحولة بما يلي:

- أ. هي صخور ذات بلورات واضحة ومرتبة في صفائح متوازية.
- ب. يمكن أن توجد على شكل طبقات متوازية.
- ج. تحتوي على بقايا عضوية (مستحاثات).
- د. أقل أنواع الصخور انتشاراً.

ويتم تحول الصخور بسبب:

- التحول الديناميكي: أي بسبب الضغط الذي يحدث أثناء عمليات تكوين الجبال على أعمق تصل فيها درجة الحرارة بين $300-200$ °م على الأقل.
- التحول الحراري: ويحدث ذلك بسبب ملامسة جذور الجبال لكتل الصهير أو بسبب سماكة التربات وما ينتج عنها من ضغط وحرارة شديدة.

وأهم أنواع الصخور المتحولة:

- الأردواز وهو صخر متحول عن صخور طفليّة رسوبيّة.
- الرخام صخر متحول عن الحجر الجيري.
- الكوارتز صخر متحول عن الحجر الرملي.
- النيس صخر تحول عن الجرانيت.

أثر العمليات الجيومورفولوجية في تشكيل سطح الأرض

التجوية: وهي أثر عوامل الجو المختلفة من حرارة ورياح وأمطار ومياه جارية على إضعاف الصخور وتلاكلها ومن ثم تفتتها أو تحليلها.

التجوية الميكانيكية:

وهي أثر عوامل الجو الميكانيكي أو الحركي على الصخور حيث تحدث عمليات تحطيم وتفتت للصخور إلى أجزاء صغيرة دون إحداث تغيير في التركيب الكيماوي للصخر.

ومن عمليات التجوية الميكانيكية ١. التجوية الحرارية والتي تمثل في المدى الحراري اليومي والسنوي والتي تؤدي إلى تمدد وتقلص الصخور، مما يؤدي إلى تكون ضغوط داخلية في المواد الصخرية تؤدي إلى تفككها وأما أهم وسائل التجوية الحرارية فهي: الانفراط والتغلق والتقرّش والتشطير، ٢. التجمد، ٣. جذور النباتات، ٤. النحر، ٥. التبلور.

أما أهم الأشكال الأرضية الناتجة عن التجوية الميكانيكية فهي:

- الاشكال القبابية او قباب التقشير، ينتج قباب التقشر بسبب تكسر الصخر المتجلانس الى اجزاء دائرة وتنفسن الاجزاء الخارجية للصخر على شكل صفائح وقشور بموازاة سطح الصخر شكلاً قبابياً نتيجة لعملية التقشر. كما هو الحال في صخور الحجر الرملي في جنوب الاردن وميناء ريدوني جانيرو في البرازيل.
- انتشار اشكال التفلق في الكتل الصخرية الكبيرة، ويتحطم الصخر الى كتل على طول خطوط المفاصل باتجاهات مختلفة (شكل ٥٤).


- الاشكال الحبيبية الدائرية.

- انتشار الشقوف الصخرية الطولية والراسية.

- المحظومات الموضعية التي تختلف عند قواعد الكتل الصخرية.

- المفترقات الحبيبية الناعمة.

شكل ٥٤




أشكال التفاصي في الكتل المذرية

التجوية الكيميائية:

التجوية الكيميائية هي تغيير يحصل على التركيب الداخلي للصخور، حيث تتم عملية التجوية الكيميائية عن طريق تفاعلات معقدة يستخدم في معظمها الماء وأكسيد الكربون والأكسجين والحوامض والمواد العضوية التي تعمل على تحليل المعادن الأصلية التي يتكون منها الصخر إلى معادن تختلف في تركيبها الكيميائي وخصائصها عن المعادن الأصلي.

وتزداد عمليات التجوية الكيميائية في المناطق التي تزداد فيها درجة الحرارة والرطوبة معاً. أما إذا زادت درجة الحرارة لوحدها (كما في المناطق الصحراوية) أو الرطوبة لوحدها (المناطق الباردة) فإن التجوية السائدة تكون في هذه المناطق التجوية الميكانيكية. وبالتالي فإن التجوية الكيميائية تزداد في المناطق الجافة وتقل في المناطق الرطبة (شكل ٥٥).

أما أهم عمليات التجوية الكيميائية فهي: الأكسدة Oxidation وهي عبارة عن اتحاد الأكسجين مع العناصر أو المعادن المكونة للصخر وهذه العملية في صخور البازلت البركانية والتي تشتمل على معدن الحديد. حيث يتغير لون الحديد بعد الأكسدة إلى اللون البني أو الأحمر، وتؤدي الأكسدة إلى إضعاف الصخر أمام عوامل التجوية الأخرى.



التجوية الكيميائية وعلاقتها بالحرارة والرطوبة

شكل ٥٥

الاختزال :Reduction


وتحدث هذه العملية حينما لا يوجد اكسجين، حيث ينتج عنها مكونات هشة أقل مقاومة كما هو في الأكسدة، والتربة التي تتكون بفعل الاختزال يكون لونها بني.

الإماهة أو الهدرجة :Hydration

وهي عبارة عن اتحاد الماء بمركبات السيليكا الموجودة في الصخر ويتشكل من هذه العملية المعادن الطينية.

الكرنبة :Carbonization

وهي عبارة عن اتحاد ثاني أكسيد الكربون CO_2 مع الماء H_2O وينتج عن ذلك حامض الكربونيكي H_2CO_3 كالتالي:



الذوبان Solution أو Dissolution

وبهذه الطريقة يذوب المعادن في الماء كما يذوب الملح أو السكر ومن المعادن السريعة الذوبان بالماء: النترات والكلوريدات والكبريتات والكربونات.

أما أهم الأشكال التصريессية الناتجة عن عمليات التجوية الكيميائية فهي:

أ. تشكيل طبقات من المواد الغضاروية الهشة وهي مواد عضوية وغير عضوية: وتردد هذه المواد الغضاروية في المناطق الرطبة وتقل في المناطق الجافة.

ب. تشكيل ظاهرة الكارست :Karst

وتتتتج هذه الظاهرة بفعل الإذابة التي يقوم بها الماء للصخور الجيرية المساهمية، حيث يعمل الماء على إذابة الصخور الكلسية بمساعدة حامض الكربونيكي الذي يتواجد معه، وترافقه ظاهرة الكارست ظواهر تصريессية أخرى مثل البالوعات والكهوف الكارستية والصواعد والنوازل والمجاري المائية الباطنية والحفر المكشوفة.

ج. تساعد عمليات التجوية الكيميائية على تكوين آفاق التربة

د. ينتج عن التجوية الكيميائية موارد أرضية اقتصادية منها الكاولين الذي يستخدم في صناعة الاسمنت وكذلك تنتج موارد النيكل والبوكسيات.

التجوية الحيوية:

سميت هذه التجوية بهذا الاسم لأنها تنتج بسبب نشاط نباتي أو حيواني يؤدي إلى تغيير في الشكل الخارجي لسطح الأرض. وذلك بالرغم من أن التجوية الكيميائية والميكانيكية تحدث عن طريق الكائنات الحية نفسها، حيث يكون دور الكائن الحي ميكانيكي مثل نمو جذور النبات في الصخور والتي تعمل على ازدياد هذه الشقوق فتضعف الصخر أمام العوامل الأخرى. أو تكون حركة الحيوانات على الصخر أو عمليات الحفر التي تقوم بها القوارض بشكل خاص، عمليات تجوية ميكانيكية.

لكن دور النبات والحيوان في التجوية الكيميائية ينحصر في تحليل المواد العضوية وتأثير ذلك على مكونات الصخر واتحادها معها مما يؤدي إلى تجوية كيميائية.

وتعتمد عمليات التجوية على عدة عوامل منها:

١. **المناخ:** تنشط عمليات التجوية الكيميائية والميكانيكية في صخور البيئات الحارة والرطبة بسبب توفر الحرارة والرطوبة، بينما تضعف في البيئات الجافة والباردة. ومن جهة أخرى تنشط عمليات التجوية الميكانيكية في البيئات الجافة والباردة بسبب التفاوت الحراري وتجمد الماء، بينما تتضاءل عمليات التجوية الكيميائية نظراً لندرة الرطوبة في البيئات الجافة.
٢. **النفاذية والمسامية للصخر والرواسب السطحية:** تزداد عمليات التجوية في الصخور ذات المسامية القليلة والنفاذية العالية، بينما تقل عمليات التجوية في الصخور ذات النفاذية المنخفضة. كما تساعد الشقوق والمفاصيل في قوة وعمق وسرعة التجوية بسبب دخول الماء والهواء فيها.
٣. **نوع الصخر:** تختلف مقاومة الصخور لعمليات التجوية وذلك حسب صلابتها، فالصخر الكلسي يتأثر بعمليات التجوية الكيميائية تأثيراً شديداً في البيئات الرطبة، بينما تضعف عمليات الإذابة في المناطق الجافة لقلة

الأمطار وندرتها لكن الصخور تقاوم عمليات النحت وكافة عمليات التجوية بسبب اختلاف صلابتها.

٤. اتجاه السفوح: تزداد معدلات التجوية في السفوح الجنوبيّة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والسفوح الشماليّة في النصف الجنوبي وذلك لأن هذه السفوح تتلقى أشعاع شمسي أكثر من السفوح المعاكسة.

٥. الانحدار: تزداد عمليات التجوية مع ارتفاع درجة الانحدار، فكلما زادت درجة الانحدار زادت معدلات التجوية وكلما قلت درجة الانحدار قلت عمليات التجوية.

٦. تلوث الغلاف الجوي: تزداد معدلات التجوية الكيميائية في المناطق التي يزداد فيها التلوث الكيميائي نظراً لأنّ الحوامض المنبعثة في الجو تزيد من تفكك المعادن فتؤدي إلى تجوية أكثر.

العوامل التي شكلت الظواهر التصريسيّة لسطح الأرض:

١. حركة القشرة الأرضية.

٢. الحركات الأرضية الباطنية البطيئة.

٣. الحركات الأرضية الباطنية السريعة.

حركة القشرة الأرضية:

تبين الحركات الأرضية التي كونت الأشكال التصريسيّة الكبرى في شدتها وتأثيرها. وأهم النظريات التي تتعلق بحركات القشرة الأرضية التي كونت التضاريس القارية هي:

أ. نظرية زحمة القارات (Continental Drift):

إن شابه بنية القارات في العالم القديم والعالم الحديث، دفع العالم أفراد فجر (Alfred Wegner)، عام ١٩١٥ إلى وضع نظرية زحمة القارات،

لتفسير تكون القارات والتضاريس القارية. ويرى فجنب أن القارات كانت تؤلف في الأزمنة الجيولوجية الأولى كتلة واحدة من السياط ثم تصدعت وتمزقت نتيجة استجابتها لضغط طبقة الماندل اللازجة الواقعة أسفل منها إلى كتلة مختلفة الحجم طورت عنها القارات الحالية. وقد انقسمت الكتلة السيبالية بادئ الأمر إلى كتلتين رئيسيتين تباعدتا تدريجياً في الأزمنة الجيولوجية الثانية والثالث والرابع، وتشمل الكتلة الأولى على الأميركيتين، اللتين ترددتا نحو الغرب والشمال، والقاره الاسترالية والقاره القطبية الجنوبيه اللتان زحفتا نحو الجنوب حيث استقرتا على وضعهما الراهن.

أما الكتلة التي تشمل كل من أوراسيا وأفريقيا، فقد تمزقت وتراجعت أجزاءها في اتجاهات مختلفة. حيث زحف آسيا نحو الشمال الشرقي وتباعدت أفريقيا عن آسيا، وزحفت مع أوروبا نحو الشمال الغربي ونشأت عن تباعدتها البحر الأحمر والخليج العربي، وانفصلت مدغشقر عن الهند (Hidor, J. J., 1974). ويبين الشكل (٥٦) كيفية زحفة القارات خلال الأزمنة الجيولوجية المختلفة حسب نظرية "فجنب".

ومن البراهين التي تدعم نظرية الزحف القاري، تشابه شواطئ المحيط الأطلسي الشرقي والغربي وتتوافق شواطئ البحر الأحمر الشرقية والغربية. كما أثبتت القياسات الفلكية استمرار تباعد القارة الأمريكية الشمالية عن أوروبا بمقدار أربعة أمتار سنوياً. بالإضافة إلى أن وجود حفريات بقايا النباتات والحيوانات المدارية في المناطق الباردة يدل على حدوث تغيير في موقع تلك المناطق نتيجة زحفها خلال الأزمة الجيولوجية.

ب. نظرية تكتونية الصفائح (Plat Tectonics)


تعتمد هذه النظرية على أن القشرة الأرضية مقسمة إلى عشر صفائح أرضية أو أكثر، وتتكون هذه الصفائح من كتل صلبة معدل سماكة كل منها حوالي مئة كيلومتر، وتنزلق الصفائح على طبقة منصهرة أسفلها، وتشبه حركة الصفائح

فوق الصهير حركة الكتل الثلوجية البطيئة فوق المناطق القطبية تحت تأثيرات التيارات البحرية والرياح. ويحيط بكل صفيحة عند أطرافها هوات محطة ونطاقات انكسارية تشكل أحزمة من الأرضي النشطة بالزلزال والبراكين (شكل ٥٧).



زحمة القارات حسب نظرية فجнер


شكل ٥٦



المفاهيم التكتونية

شكل ٥٧

وبحسب هذه النظرية فإن قيعان المحيطات تتباعد على طول أخدود تمتد على طول الظهرات المحيطية، ويمثل كل أخدود الحد الفاصل بين كل صفيحتين، وعلى طول هذا الخط تبتعد الصفيحتان في اتجاهين متعاكسين (شكل ٥٨)، بينما تمثل الهوات المحيطية أماكن التصادم أو النقاء الصفائح الأرضية. وعند التقائهما تصعد الصفيحة المحيطة جاعلة الثانية تغور في الصهير حيث تتحطم وتذوب ويصاحب عملية الغور تلك حدوث زلزال وبراكين عنيفة (Hidore, J. J. 1974).



حركات المفاصح في الاتجاهات المتعاكسة

شكل ٥٨

الحركات الأرضية الباطنية البطيئة:

تساهم الالتواءات والصدوع في تكوين تضاريس سطح الأرض بشكل عنيف أحياناً وبشكل لطيف أحياناً أخرى، وذلك بسبب قوى الضغط والشد التي تتعرض لها الصخور.

الالتواءات:

تشا الالتواءات نتيجة تعرض صخور رسوبية رخوة لضغط جانبي أو رأسي مما يؤدي إلى أن تستجيب الطبقات الرسوبية الرخوة لهذه الضغوط بالطي أو الالتواء. وت تكون الطيات عادة من قسم محدب نحو الأعلى وقسم مقعر نحو الأسفل ويمكن القول أيضاً أن الطية تتكون من محدبين ومقعر أو من مقررين ومحدب (شكل ٥٩).

أنواع الطيات:

١. الطيات القائمة وت تكون نتيجة تشكيل زاويتين قائمتين بين السفحين وخط الأفق.
٢. الطية المائلة: وهي كون الطية ذات سفح قائم والأخر لا يتساوى معه بنفس الزاوية أي يصبح انحدار السفحين مختلفي الميل على الأفق.
٣. طية ناعمة: وت تكون نتيجة كون السفحين قريين من الوضع الأفقي.
٤. طية متساوية الميل: عندما يتساوى ميل السفحين مع خط الأفق.
٥. الطية المروحية: وت تكون عندما تتعرض الطبقات الرخوة إلى ضغط جانبي شديد يؤدي إلى انضمام شديد للطبقات.
٦. طية مصدوعة: وت تكون عندما تتعرض الطبقات الصخرية المطوية إلى عملية تصدع.

الأشكال الأرضية الناتجة عن الالتواءات:

١. الجبال الالتوائية الناجمة عن حركات طي ضعيفة: حيث تتكون المحدبات والمقعرات فتكون الجبال والأودية.
٢. الجبال الالتوائية الناجمة عن حركات طي عنيفة ومعقدة.
٣. الهضاب المرتفعة.
٤. الأحواض والأغوار.


الصدوع:

ت تكون الصدوع في الصخور الصلبة نتيجة تعرضها لضغط شديدة فتستجيب لهذه الضغوط بالتكسر والتصدع. وإذا أصاب الأرض شق وبقيت الطبقات الصخرية على نفس المستوى فيطلق على هذا الشق مصطلح فصم

Joint. وإذا كان هناك هبوط للطبقات الصخرية وارتفاع للبعض الآخر فسوف يتكون فرق في الارتفاع على جانبي الشق مما يؤدي إلى تكون الصدع. ويطلق على الفرق في الارتفاع بين الطبقات الهابطة والطبقات المرفوعة مصطلح مدى التصدع (شكل ٦٠).


وهناك عدة أنواع من الصدوع التي تغير شكل سطح الأرض كما يلي:

١. الصدع الشاقولي أو الرأسي: وهو الصدع الذي يشكل فيه سطح الأرض المحسوفة مع سطح الأرض المرتفعة زاوية قائمة.
٢. الصدع المائل: يتكون هذا الصدع عندما تكون الجهة المحسوفة مائلة باتجاه محور الصدع.
٣. الصدع المحسوف: ويكون نتيجة إشراف محور الصدع على الجهة المحسوفة بميل قوي.
٤. الصدع الموافق: ويكون عندما يكون اتجاه الطبقات مائلاً مع محور الصدع.
٥. الصدوع المدرجة: وتكون نتيجة حدوث مجموعة من الصدوع ينشأ بينها منطقة مرتفعة أو منطقة هابطة كمنطقة الغور في وادي الأردن.
٦. المصاطب الصخرية: تنتج بسبب حدوث عدة صدوع في اتجاه واحد فقط.



تطور الألتواءات

شكل ٥٩



تطور الصدع

شكل ٦٠

١ الحركات الأرضية الباطنية السريعة:

تحتوي الحركات الأرضية الباطنية السريعة على كل من الزلازل والبراكين والتي تغير سطح الأرض خلال وقت قصير.
الزلازل:

هي حركات أرضية أو اهتزازات فجائية تصيب القشرة الأرضية، فتعمل على تغيير سطح الأرض بشكل سريع. وتكون الاهتزازات على شكل هزات أفقي، أي حركة سطح الأرض بشكل أفقي. أو هزات رأسية (شاقولية) أي حدوث رفع وخفض لسطح الأرض. وهزات مروحة، وهي حركات مختلطة بين الأفقية والعمودية.

وللزلزال مركزين المركز العميق الموجود في داخل القشرة الأرضية ويتمد على محور إلى سطح الأرض ليشكل المركز السطحي الذي تتسلط منه

حركة سطح الأرض نحو الأطراف من ذلك المركز السطحي، وتكون الزلازل شديدة كلما اقتربنا من مركز الزلزال السطحي وتقل قوة الزلزال كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.

وقد بدأ تسجيل ورصد الزلازل منذ عام ١٨٤٦ باستعمال جهاز قياس الزلزال والمسمي السيسموغراف Sismograph ويستطيع السيسموغراف تسجيل مدة حدوث الزلزال وبداية حدوثه ووقت انتهائه وشدة الزلزال.

التوزيع الجغرافي للزلزال:

- تنتشر الزلازل في المناطق التالية:
 - امتداد الصدوع الطولانية في السلاسل الجبلية.
 - منطقة حزام النار الممتدة على سواحل المحيط الهادئ.
 - الأماكن التي تغير فيها سلاسل الجبال اتجاهها. مثل القوس الجبلي في الهيمالايا والقوس الجبلي في جبال الكاربات.
 - منطقة الصدع الأفريقي الآسيوي.
 - منطقة ضعف القشرة الأرضية في المحيط الأطلسي.

من الاشكال الارضية التي تحدثها الزلازل ما يلي:

- ١ - تكون الصدوع وتغير المعالم الطبيعية في منطقة التصدع، مثل تقطيع شبكة التصريف المائي (شكل ٥٩).
- ٢ - ازاحة رأسية وأفقية في العشرة الأرضية. ففي الزلزال الذي حدث في تشيلي عام ١٨٢٢، ارتفعت منطقة مساحتها 250 ألف كم 2 نحو متر عن منسوبها قبل الزلزال.

- ٣- تكون هوات طولية: فقد اعقب الزلزال الذي تعرضت له منطقة صدع سان اندياس ١٩٠٦ في كاليفورنيا حدوث هوة طولية في سطح الأرض بلغ طولها ١٠٠٠ كم في تلك الولاية.
- ٤- تسبب الزلازل في حدوث خسف أو رفع في قيعان البحار.
- ٥- ينبع عن الزلازل حدوث انزلاقات أرضية فجائية وشققات أرضية طولية.

البراكين:

تتكون البراكين من تكدس مواد قادمة من أعماق القشرة الأرضية على سطح الأرض حول الفوهة التي تخرج منها هذه المواد، وتكون المواد على شكل مواد ذائبة لا تثبت أن تتصلب نتيجة تبردها. وتكون المواد الخارجة من الفوهة البركانية أحياناً على شكل مقذوفات تدفعها البراكين بعنف في الهواء ثم تسقط على الأرض وتتكدد فوق بعضها. وتتكون البراكين بسرعة بينما تكون عملية نحتها بطيئة قد يلزمها ملايين السنين.

وتعتبر البراكين أهم من الزلازل كعامل في صياغة الأشكال الأرضية ويمكن للبراكين أن تخرج فوق سطح الأرض أو يمكن أن تبقى ضمن القشرة الأرضية ويمكن أن تخرج داخل مياه البحار والمحيطات، فإذا بقيت داخل الماء فإن ملاحظتها أو رؤيتها تكون معروفة بالعين المجردة وإذا خرجت فوق سطح الماء وتكتدست اللآفا فإنها تشكل جزيرة داخل المحيط، كما هو الحال في كثير من جزر المحيط الهادئ كجزر هاواي.

أنواع البراكين:

إن حالة المهل أو اللافا التي تخرج من فوهة البركان تحدد نوع البركان ويعتمد ذلك على ميوعة أو لزوجة اللافا. وبالتالي يمكن أن نميز الأنواع التالية من البراكين:

١. **البراكين شديدة الميوعة:** وهي تلك التي شكلت جزراً كبيرة مثل جزر هاواي وجزر ساندويتش وبركان مونالوا وكيلوا.
٢. **البراكين ذات الميوعة الأقل أو بركان سترومبيولي:** وتتسكب هذه البراكين إلى بركان سترومبيولي في جزر ليباري. ويرافق هذه البراكين انفجارات عنيفة يصاحبها خروج مقدوفات متصلبة مثل القنابل.
٣. **البراكين الشديدة الزوجة:** ويمثلها بركان فولكانو في جزر ليباري. وتكون هذه البراكين شديدة الزوجة مما قد يؤدي إلى انسداد المدخنة باستمرار منع الغازات من الخروج، فتحبس هذه الغازات والأبخرة فترة من الزمن ويزداد ضغطها ثم تخرج منطقة أثر انفجارات عنيفة تحدث فجأة فتسكب تثاءر المهل في الجو ونشوء سحب كثيفة من الرماد.
٤. **البراكين الجانبية الشديدة:** وهي البراكين التي تخرج من طرف البركان وتصاحبه خروج مقدوفات تزيد حرارتها على 1000°م . ويكون المهل أو اللافا شديدة الزوجة مثل بركان بيلييه.
٥. **براكين التكددس:** وهي براكين تتكون بسبب تكددس اللافا الخارجة على شكل كوم كبير على شكل قبة ضخمة مثل بركان جبل الدروز وجبل الماسيف سنترال في فرنسا.

الأشكال الأرضية الناتجة عن البراكين:

من أهم الأشكال الأرضية:

١. غطاءات الرماد البركاني: وهي عبارة عن غطاءات من الرماد البركاني تترسب على سطح الأرض فتغطي أشكال الأرض الأصلية، وتكون التربة البركانية السوداء.
٢. الجبال التراكمية: يزيد خروج اللافا من ارتفاع فوهات البراكين خاصة عندما تبرد اللافا فت تكون الجبال التراكمية العالية مثل بركان جبل فوجي ياما في اليابان الذي يزيد ارتفاعه عن ٣٧٠٠ متر عن مستوى سطح البحر.
٣. الجزر المحيطية: عند اندفاع اللافا خارج سطح الماء في البحار والمحيطات تبرد هذه اللافا فت تكون جزراً صخرياً ونتيجة استمرار حدوث الأمواج في كل لحظة منذ تكوينها وربما يكون ذلك من ملايين السنين، بالإضافة إلى أثر عوامل التجوية على سطح البركان نفسه مما يؤدي إلى تشكيل التربة فتصبح جزيرة تنمو فيها النباتات. مثل جزيرة جوليا بالقرب من صقلية وقد تكونت عام ١٨٣١.
٤. تغطي حقول اللافا مساحات واسعة من سطح الكرة الأرضية وربما يصل سمك حقول اللافا إلى مئات الأمتار كما هو الحال في هضبة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية بمساحة ١٨٥ ألف كم^٢. وهضبة الدكن في الهند والتي تزيد مساحتها عن ٥٠٠ ألف كم^٢، كما يوجد أيضاً هضبة حوران في سوريا والهضبة الفرنسية والهضبة الحبشية.
وتتوزع البراكين في مناطق ضعف القشرة الأرضية مثل مناطق الفوالق والصدوع ومناطق الضعف في المحيط الهادئ والأطلسي.

أثر العمليات الجيومورفولوجية على القشرة الأرضية اثر الرياح في تشكيل سطح الأرض:


تعتبر الرياح من العوامل المهمة التي تؤدي إلى تكوين أشكال الأرض وترتبد قدرة الرياح على النحت في الظروف البيئية التالية:

١. البيئات المناخية الصحراوية الجافة.
٢. الأسطح المستوية مثل المناطق السهلية.
٣. المناطق التي يخلو منها الغطاء النباتي.
٤. المناطق التي تمتاز برياح شديدة السرعة أو اضطرابات هوائية.

وتقوم الرياح بعدة عمليات هي النحت والنقل والترسيب، أما اهم عمليات النحت الريحي فهي:

١. التذرية الريحية: Deflation

وتتم عملية النحت هنا بتحريك حبيبات الرمل عن طريق القفز على طول السطح الذي تقفز عليه (الشكل ٦١). واثراء حدوث العاصفة الرملية فإن حبيبات الرمل تتفجر إلى ارتفاع ٢٥ ملم ومن النادر أن يصل ارتفاعها إلى المتر الواحد، لأنها تسقط إلى الأرض وتضرر السطح وتتفجر مرة أخرى وهكذا تستمر العملية طلما استمرت العاصفة الرملية.



حركة الرمال عن طريق القفز والزحف السطحي

شكل ٦١

٢. النخر Abrasion


تقوم الرياح بتحت الأسطح الصخرية عن طريق التقاط وحمل الحبيبات الرملية الدقيقة وضربها بالأسطح المكشوفة، وتعتمد هذه العملية على سرعة الرياح وخشونة السطح، وتسمى هذه العملية بالکشت. وتنتمي هذه العملية عادة بالقرب من سطح الأرض وذلك بسبب زحفها على السطح وليس القفز.

الأشكال التضريسية الناتجة عن الحث الريحي:

ينتج عن الحث الريحي نوعان من الأشكال الأرضية التضريسية هما:
الأشكال الأرضية الناتجة عن عمليات الحث والأشكال الأرضية الناتجة عن عمليات الارساب.

أما أهم الأشكال الأرضية الناتجة عن الحث الريحي فهي:

١. الموائد الصخرية أو ظاهرة الفطر وتحت نتيجة تحت الرياح المحملة بالرمال للتكونيات الصخرية اللينة الموجودة عند قواعد هذه الصخور مما يؤدي إلى تأكل الطبقات اللينة عند القاعدة أكثر من الطبقات أعلى منها فتكون ظاهرة الموائد الصخرية غالباً ما تتكون هذه الظاهرة في الصحراء (شكل ٦٢).



تكوين الموائد الصخرية المتآكلة القواعد

شكل ٦٢

٢. المسلط والشواهد الصخرية:

حيث تعمل الرياح على نحت الأجزاء اللينة وتبقى الأجزاء الصلبة قائمة على شكل شواهد.

٣. حفر التذرية أو المنخفضات الصحراوية:

وتتشاً هذه الحفر بسبب الرواسب المائية في منخفض صحراوي لاتبُث المياه أن تجف منه فيبدأ قاعدة الطيني بالتشقق فتعمل الرياح على تذرية الطين الناعم من وسط المنخفض أو الحفرة فيزداد عمقها ومع تكرار العملية واستمرارية التذرية تتكون حفر أو منخفضات صحراوية يصل عمقها أحياناً إلى أكثر من ١٥ متراً.

٤. أرض الحماد:

وهي سطح مستوية مرصوفة بالحصى، حيث يتكشف الحصى بعد إزالة المواد الناعمة فيبقى الحصى مغطياً سطح الأرض على مساحات واسعة كما هو الحال في الأردن ولبيبا.


٥. التلال الصحراوية المعزولة:

وت تكون هذه التلال بسبب إزالة الجزء الأكبر من السطح الصخري بفعل نحت الرياح، فتبقي أجزاء من السطح الصخري على شكل تلال معزولة ومنفردة.

الأشكال الناتجة عن الإرساب الريحي:

١. الكثبان الرملية: تتكون الكثبات الرملية في البداية بسبب وجود عائق طبيعي أمام الرياح المحملة بالرمال، كأن تكون هناك أحمة أو نبكة أو صخرة أو شجيرة تعمل على إعاقة الرياح وبالتالي ترسّيب ما تحمله معها من رمال حول ذلك العائق الطبيعي مما يؤدي إلى زيادة كمية الرمال

المترسبة وتكوين كثبان رملية (شكل ٦٣) ومن أنواع الكثبان الرملية الكثبان الهلالية والكثبان المستعرضة.



الكتبان الهلالية

شكل ٦٣

٢. التموجات الرملية Sand Ripples: وهي عبارة عن موجات رملية تنشأ على السطح ويصل ارتفاعها إلى ٧٠ سم وطولها حوالي ٢٠ م. وهذا يعتمد على سرعة الرياح وحجم المواد.
٣. العروق الرملية Ergs: وهي عبارة عن مناطق واسعة من الصحراء معطاء بالكتبان الرملية.
٤. تربة اللوس Loess soil: وهي ذرات ناعمة جداً تحملها العواصف الغبارية لمسافات بعيدة جداً وعندما تنخفض سرعة الرياح فإنها ترسب ما تحمله من مواد ناعمة يطلق عليها اسم تربة اللوس.

أثر الماء في تشكيل سطح الأرض:

تعمل المياه الجارية وكافة أشكال الجريان مثل الأنهار والأودية والجداول على تشكيل سطح الأرض من خلال عمليات النحت والنقل والترسيب. وتزداد عملية النحت المائي في البيئات الرطبة ذات السطوح المنحدرة والشديدة الوعورة.

وتبدأ عملية النحت المائي عن طريق وادي ابتدائي عبارة عن سهل ناجم عن تجمع المياه وعقب الأمطار على مساحة من الأرض شديدة الميل، وعادة ما تحدث هذه العملية في المناطق الجبلية، ويقسم هذا السهل أو الوادي إلى ثلاثة أقسام وهي حوض التجمع وهي المنطقة العليا من السهل وهو عبارة عن مجموع الروافد الصغيرة من الرتبة الأولى، حيث تلتقي هذه الروافد مع بعضها لتشكل الجزء الثاني من الوادي وهو ما يسمى بالجري العام أو السهل ثم يتبع الجري العام سيره ليصل إلى منطقة مصبة وهو الجزء الثالث أو ما يسمى بمنطقة مخروط الانقضاض الفيضية.


ومع استمرار جريان الماء في هذه الشعاب والأودية والمجاري الرئيسية يستمر عمله في نحت السفوح مما يؤدي إلى حدوث انجراف التربة السطحية وحدوث الانزلالات التي تحملها المياه الجارية وتستمر عملية تعميق وتعريض الأودية لمجاريها ويصبح سطح الأرض دائم التغيير بسبب استمرار جريان الماء.

وتتوقف قدرة المياه على النحت على:

أ- سرعة الجريان: حيث تزداد عملية النحت بازدياد سرعة المياه الجارية ويتوقف ذلك على درجة الانحدار، فكلما زادت درجة الانحدار كلما زادت سرعة المياه وبالتالي زادت عملية النحت.

بـ- كمية التصريف المائي: وهي كمية المياه المارة من مقطع عرضي للمجرى النهري مقدرة بالمتر المكعب بالثانية، وتزداد قدرة النهر على النحت بازدياد كمية التصريف المائي. وعادة ما يزداد التصريف المائي في فصول الرطوبة وخاصة أوقات حدوث الفيضان فتزداد قدرة الانهار على النحت والنقل والترسيب.

وتسمى الأرضي التي تسقط عليها الأمطار وتتجه هذه الأمطار بعد وصولها لسطح الأرض باتجاه مجرى رئيسي واحد تسمى هذه المنطقة بحوض النهر. وتسمى المنطقة الفاصلة بينها وبين حوض آخر بخط تقسيم المياه بين الأنهر (شكل ٦٤). وتقسيم المجرى المائي عادة إلى ثلاثة أقسام هي الحوض الأعلى وهي منطقة الروافد الصغيرة والتي تشكل منابع النهر، ثم الحوض الأوسط والذي تتحد فيه معظم الأودية الصغيرة، ثم الحوض الأدنى وعادة تكون هذه المنطقة من نهاية الحوض الأوسط وحتى يصب الوادي أو النهر في مصبه النهائي. وعادة ما يكون للنهر مقطع طولي وهو طول المجرى من المنبع حتى المصب، والمقطع العرضي للحوض المائي هو المنطقة التي تصل بين طرفي حوض الوادي.



حوض التصريف وخط تقسيم المياه

شكل ٦٤

وتعمل كافة أشكال الجريان المائي على نحت الأسطح التي تمر فوقها والتي تتأثر بالعوامل التالية:

١. شدة انحدار السطح، حيث تتناسب قوة النحت تناضلاً طردياً مع زيادة الانحدار.
٢. نوع الرواسب السطحية ونوع وتركيب الصخور.
٣. الغطاء النباتي الذي يؤدي وجوده إلى تقليل عملية النحت ويؤدي عدم وجوده إلى زيادة عملية النحت.
٤. غزارة الأمطار وديمومتها، حيث تزداد معدلات التعرية بازدياد كمية الأمطر واستمرارها لفترة زمنية أطول.
٥. بالإضافة للنشاطات البشرية المختلفة والتي تؤثر على سطح الأرض ومن بين هذه النشاطات، الري الجائر، وقطع الغابات وبناء الطرق وانتشار العمران على حساب الأراضي الزراعية أو الغابات.

دورة التعرية:

لقد وضع ديفيس W. M. Davis فكرة الدورة الحتية أو دورة التعرية، وهي تطور عمليات الحت منذ بدايتها في الأودية الخانقية السحيقة وحتى تصل إلى ما يسمى بشبه السهل Peneplain. وتمتاز كل مرحلة من مراحل دورة التعرية بأشكال أرضية خاصة بها، كما أن جميع الأنهار تمر في هذه الدورة. كما يمكن أن تمثل مقاطع النهر مراحل الدورة الحتية فمثلاً مرحلة الشباب يمثلها أشكال التضاريس في الحوض الأعلى، بينما يمثل المجرى الأوسط أو الحوض الأوسط مرحلة النضج ويمثل الحوض الأدنى مرحلة الشيخوخة (شكل ٦٥).


وتسود عملية النحت الرأسي عندما يكون المجرى شديد الانحدار (أي في مرحلة الشباب)، بينما تسود عملية الترسيب عندما يكون المجرى خفيف الانحدار

أي في مرحلة النضج أو مرحلة الشيخوخة، أما في عملية النضج فتسود فقط عملية النحت الجانبي (شكل ٦٥ أ و ب).


وتحتتغير خصائص سطح الأرض في مراحل دورة التعرية كما يلي:

١. خصائص مرحلة الشباب:

- هناك نشاط كبير لكافة عوامل النحت، حيث تعمق المجاري نفسها وتحدث الانزلالات والانهيارات.
- تختحد السفوح ويكون شكل المجاري المائية على شكل خانقى.
- تتكون الشلالات وأماكن إسراع للمياه.
- شدة الانحدار لكافة المجاري المائية.



(شكل ٦٥) تطور الأودية التهوية



(شكل ٦٥ر) النحت والارسال خلال المراحل التطورية للنهر

شكل ٦٥

خصائص دورة التعرية في مرحلة النضج:

- اتساع المجاري المائية على شكل حرف (U).
- قلة درجة الانحدار.
- بداية ظهور الرواسب النهرية وتكون السهل الفيضي.
- انعدام أماكن إسراع الماء والشلالات والخوانق.
- يصبح تصريف الماء أكثر انتظاماً.

خصائص دورة التعرية في مرحلة الشيخوخة:

- يخف انحدار السفوح بشكل واضح ويصبح شكل المنطقة قريبة من شكل السهل.
- يزداد انفراد القطاع العرضي للمجاري المائية.
- تتكون المنعطفات النهرية (الأكواع النهرية).
- تزداد عملية الترسيب ويظهر السهل الفيضي بشكل واضح.
- تصبح الأنهار بطيئة الجريان.
- تقل قدرة المياه على الحمل.

الأشكال الأرضية الناتجة عن الحت المائي:

تقسم الأشكال الرياضية الناتجة عن الحت المائي إلى:


- الأشكال الناتجة عن الحت المائي.
- الأشكال الناتجة عن الإرساب المائي.

أ. الأشكال الأرضية الناتجة عن الحت المائي:

تقوم جميع المجاري المائية بجميع رتبها لتشكيل سطح الأرض وذلك من خلال العمليات التالية: النحت والنقل والترسيب، ويتغير شكل الأرض بسبب الحت المائي باستمرار ومن هذه الأشكال:

١. السهل التحتاني:

فمن خلال (الشكل ٦٥) نلاحظ كيفية تناقص الانحدار للسفوح بشكل عام وانحدار المجاري المائية بشكل تدريجي نتيجة عمليات النحت، ويمكن ملاحظة تناقص ارتفاع المنطقة من (الشكل ٦٦) من خمسة كيلومترات إلى حوالي نصف كيلومتر تقريباً.



(شكل ٦٦) التطور التحتاني لمنطقة ما

الشكل ٦٦

٢. تضرس الأشكال الأرضية:

مثل الخواص الشديدة الانحدار والسفوح الوعرة والأخدود.

٣. تكون أسطح صخرية مكسوقة وعارية من التربة.

٤. الأكواع النهرية والحرف النهرية.

٥- المصاطب النهرية.


الأشكال الأرضية الناتجة عن الإرسب المائي:

١. السهل الفيضي :Flood Plain

يتشكل السهل الفيضي عندما يقترب النهر من مرحلة الاتزان وتقل درجة الانحدار فيصبح جريان النهر بطيناً بعد أن قضى هو وروافده على جميع الأراضي المرتفعة في حوضه. فقام بتحتها ونقلها وترسيبها على طول طريق النهر وحتى مصبه. وت تكون في مرحلة الاتزان وعلى جوانب النهر مناطق منخفضة من الأرضي، وعندما تحدث الفيضانات الشديدة فإن هذه المنطقة تغمر بالماء فيترسب فوقها كل المواد التي حملها النهر وخاصة الغرين، فتتراكم في كل حالة فيضان وفي كل عام مما يؤدي إلى تكوين سهل فيضي على جانبي النهر مثل السهل الفيضي لنهر النيل ودجلة والفرات.

٢. المراوح الفيضية :Flood Fan

المراوح الفيضية هي عبارة عن ارسابات مائية في وسط قاري، حيث ترسب الفيضانات كميات هائلة من المجرففات وترسبها عند قواعد السفوح الجبلية (شكل ٦٧). وسبب ذلك هو انتقال المجرى المائي من أرض مرتفعة شديدة الانحدار إلى أرض سهلة قليلة الانحدار، مما يؤدي إلى انتشار الماء فوق مساحات واسعة مرسباً ما يحمله فوق ذلك السطح. وخير مثال على ذلك المراوح الفيضية التي تكونت عند مخارج الأودية الصحراوية كما هو الحال في مخارج الأودية التي تنتهي في فيضان وادي عربة ووادي الأردن.




مروحة ويتية عند قاعدة الجبل

شكل ٦٧

٣. الدلتا:

ت تكون الدلتا نتيجة ارسبات مائية داخل وسط مائي، وبمعنى آخر فإن الانهار تقوم بالقاء ما تحمله من مواد ناعمة ورملية في مصباتها، مما يؤدي إلى تجمعها فوق بعضها حتى تصل مستوى سطح ماء البحر وتزيد عنده في حالات الفيضانات مما يؤدي إلى تكون الدلتا (شكل ٦٨) وتزداد احتمالية تكون الدلتا كلما كانت مياه البحر عند مصب النهر هادئة أو تخلو من التيارات البحرية التي لا تساعد على تكون الدلتا، كما يجب أن لا تكون درجة الانحدار شديدة وأن تكون كميات التصريف المائي وحمولتها كبيرة.



دلتا

شكل ٦٨

أثر الجليد في تشكيل سطح الأرض:

تنشط عمليات الحت الجليدي في المناطق القطبية الباردة والمناطق الجبلية العالية حيث يتتساقط الثلج ويتراكم لفترة طويلة من أيام السنة، وبعد تراكمه فإنه يبدأ بالتحرك على سطح الأرض مما يؤدي إلى تشكيل سطح الأرض من خلال عمليات النحت والترسيب الجليدي. ويزداد احتمال تكون هذه الظاهرة في المناطق التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد فترة طويلة من السنة.

ويتميز الجليد بصلابته بسبب استمرار التراكم واستمرار انخفاض الحرارة مما يحمله على الحركة على شكل زحف بطيء.

الأشكال الأرضية الناتجة عن النحت الجليدي:

بعد أن يبدأ الجليد بالزحف البطيء على سطح الأرض تظهر عملية النحت الجليدي من خلال:

١. انتزاع الكتل الصخرية من جوانب الأودية الجليدية والاحتفاظ بها مما يزيد من قدرة الجليد على الحت أثناء الحركة. وتعرف تلك المجرففات باسم المورين

.Moraines


٢. المحطومات المختلفة للأحجام في قاع الوادي الجليدي تقام بفتح قام الوادي الجليدي، كما يمارس الجليد نفسه ضغطاً على قاع المجرى مما يزيد من عملية الحت الجليدي.

٣. زيادة التضريس وذلك من خلال الفرق في الارتفاع بين الأودية والمناطق المجاورة لها.

٤. تكون حفر أرضية طويلة، تمتئ بالماء بعد تراجع الجليد وذوبانه، وإذا كانت هذه الحفر الأرضية مفتوحة باتجاه البحر، وكانت قياعها تحت منسوب سطح البحر، تملؤها مياه البحر وتكون ما يسمى بالفيوردات.


٥. تشكيل الحلبات الجليدية، وهي المناطق التي يبدأ فيها الجليد بالزحف (شكل ٦٩).

٦. تشكيل الأودية المعلقة والشديدة الانحدار، والأعراف المستنة والقمم الهرمية العالية (شكل ٧٠).



الحلبة والركامات الجليدية

شكل ٦٩



الأوبيات المعلقة والاعراف الجبلية المستندة والحلبات والقم
الهرمية الجليدية
٧٠

الأشكال الأرضية الناتجة عن الإرتاب الجليدي:

تأخذ الأشكال الأرضية الناتجة عن الإرتاب الجليدي شكل الركامتات والتي يطلق عليها أيضاً اسم المورينات الجليدية، وتقسم الركامتات الجليدية إلى عدة أقسام بناءً على المكان الذي توجد فيه وهي:

١. الركام الجليدي الجانبي وهو عبارة عن الرواسب الجليدية المنتشرة على شكل شرائط على جانبي الوادي الجليدي.
٢. الركام الأوسط: وهو عبارة عن الرواسب الجليدية التي تكون نتيجة التقاء واديين جليديين. فتلتفي الرواسب الجانبية في وسط المجرى مما يشكل الركام الأوسط.

٣. الركام القاعدي: وهو عبارة عن الرواسب الجليدية التي تبقى في قاع مجاري الأودية الجليدية وذلك بعد أن يذوب الجليد ويترك ما يحمله في قاع المجرى.
٤. الركام النهائي: وهو الرسوبات التي تحملها الجليديات أمامها، وبعد أن يتراجع الجليد أو يذوب يترك هذه الرواسب محدداً النهاية التي وصل إليها ما يسمى باللسان الجليدي.

الفصل الخامس

الترابة والنبات

الترابة: Soil

تعتبر الترابة جسماً حياً يتتألف من مزيج من المواد المعدنية والعضوية والماء والهواء، وهي الطبقة الهشة والرفيقة التي تغطي معظم سطح الأرض اليابس وبسمك يتراوح ما بين سنتيمترات وعدها أمتار. فهي جسم متتطور باستمرار ناتج عن تفاعل بين الغلاف الصخري Lithosphere والغلاف الغازي Atmosphere والغلاف الحيوي Biosphere والغلاف المائي Hydrosphere. والترابة مصدر الحياة لجميع الكائنات الحية وتتم إنشاء تكونها في عدة مراحل تبدأ بتفتت الصخور وتحلل المادة العضوية ويدخل فيها الماء والهواء. ويدخل في تكوين الترابة أربعة عشر عنصراً وهي تلك التي تدخل في تكوين صخور القشرة الأرضية بالإضافة إلى عناصر أخرى وهي: الأكسجين والكربون والنيتروجين والسيликون والألمانيوم وال الحديد والكالسيوم والمنغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفسفور والكلورين وغيرهما.

عوامل تكوين الترابة:

تتكون الترابة نتيجة مجموعة من العوامل الطبيعية أهمها:

١. المادة الأصلية (الصخر):

وهي المادة الأساسية للترابة حيث أن فتات الصخر تكون فيما بعد الترابة، وتتنمي الترابة إلى الصخور التي تكونت فوقها، أو يكون أصلها من طبقة صخرية واحدة، وأما من مجموعة من أنواع الصخور، ففي الحالة الأولى تكون الترابة أصلية وفي الحالة الثانية تكون الترابة منقولة.

٢. الظروف المناخية:

تساهم الظروف المناخية بشكل فاعل في تكوين التربة ومن أهم العناصر المناخية المؤثرة على التربة الأمطار والحرارة والتبخّر والرياح.

حيث يعمّل سقوط الأمطار واصطدامها بسطح الصخر مباشرةً إلى اضعاف جسم الصخر وتهيئته للعوامل الأخرى، كما أن مياه الأمطار بعد سقوطها تبدأ بالجريان مما يؤدي إلى احتكاكه بجسم الصخر وتعریته. وتلعب درجة الحرارة لوحدها دوراً في زيادة عمليات التجوية لميكانيكية عن طريق التمدد والتقلص للصخور والتي تنتج عن طريق المدى والتقلص الحراري اليومي والسنوي مما يعمل على تشقّق الصخور، أما التجوية الكيماوية فتحدث بوجود الحرارة والرطوبة معاً.

وتلعب الرياح دوراً ميكانيكياً في تكوين التربة وذلك من خلال اصطدامها وما تحمل معها من رمل في جسم الصخر مما يزيد من عملية نحت الصخور وتكون التربة.

٣. العامل الحيوي:

ويحتوي هذا العامل على عاملين هما:

أ- دور النباتات في تفتيت الصخور: حيث تعمل النباتات من خلال تطورها على تفتيت وتحليل الصخور من خلال تطورها على تفتيت وتحليل الصخور لتهيئتها للعوامل الأخرى (راجع التجوية الحيوية).

ب- دور الحيوانات في تشكيل التربة: وذلك من خلال تجوية ميكانيكية وكيماوية حيث تعمل الحيوانات من خلال حركتها على سطح الأرض ومن خلال عمليات الحفر وخاصة القوراض على تفتيت الصخور ميكانيكياً. أما الناحية الكيماوية فتقوم الحيوانات من خلال إفرازاتها وبقايا جثتها على المساعدة في تحليل التربة كيماوياً (راجع التجوية).

. العامل الطبوغرافي:

يتمثل عامل التضاريس في تكوين التربة من خلال درجة الانحدار، حيث يداد عمليات التعرية والانجراف لسفوح الشديدة الانحدار بينما تقل في سفوح مستوية، ولذلك فإن العلاقة بين سمك التربة ودرجة الانحدار علاقة عكسية حيث نجد أن سمك التربة يزداد مع قلة الانحدار ويقل سمك التربة كلما زادت درجة الانحدار.

٤. عامل الزمن:

التربة من العوامل البيئية التي تحتاج فترة زمنية طويلة لكي تكون تصبح تربة متطورة وتزداد قدرتها الانتاجية. فالترسب السهلية ترب ذات عمر لم يزيد فهي ترب متطورة ولذلك فإن قدرتها الانتاجية تكون جيدة. أما الترب الحديثة فإنها تكون غير متطورة وذلك مثل السهول الفيضية للأنهار والأودية الكبيرة.

٦. الانسان:

وهو عامل قليل الأهمية في تكوين التربة، إلا أنه يؤثر على التربة بعد تكوينها، ويكون تأثيره في الغالب سلبياً، ويحدث ذلك عندما يقوم الإنسان بقطع أشجار الغابات حيث تزداد عمليات الانجراف، كما تساعد عمليات الرعي الجائر على اضعاف القدرة البيولوجية للتربة فيزداد انجرافها بالرياح والمياه. أما عمليات شق الطرق والحراثة الخاطئة فإنها تساهم في القضاء على التربة بسرعة وذلك لأن الآلات تقوم في زمن قصير بإزالة تربة لزمنها ربما ملايين السنين حتى تكونت.

خصائص التربة

نقسم خصائص التربة الى نوعين رئيسيين هما:

١. الخصائص الفيزيائية
٢. الخصائص الكيميائية

الخصائص الفيزيائية:

هناك ثلاثة خصائص فيزيائية للتربة هي:

أ- اللون: يعتبر لون التربة اوضح خصائصها الفيزيائية، ويمكن تجميع الالوان التي تمثل في قطاعات التربة في ثلاث مجموعات:
١- اللون داكنة (غامضة) Dark ويدخل ضمنها الالوان السوداء والسمراء ويغلب وجودها في اقليم الحشائش.

٢- اللون ساطعة Bright ويدخل ضمنها الالوان الحمراء والصفراء وتوجد في اقليم الغابات المدارية وشبه المدارية.

٣- اللون فاتحة Light ويدخل ضمنها البيضاء والرمادية وتوجد في الاقاليم الصحراوية.

ب- نسيج التربة :Soil Texture

يعني نسيج التربة التكوين الميكانيكي لمكوناتها المعدنية دون اعتبار التكوين الكيماوي. ونسيج هو عبارة عن جسيمات التربة باحجام مختلفة وتشمل الرمل الغرين والصلصال. ويصنف نسيج التربة الى اثنتي عشر صنفاً، ويمكن التعرف على نسيج التربة بدقة بعد فحص عينات التربة ميكانيكيأ.

ج- بناء التربة :Soil Structure

ويقصد ببناء التربة النمط او الشكل او التنظيم الذي توجد فيه ذرات التربة متلاحمه. وهناك سبعة أنماط بنائية للتربة وتشير كل صفة الى الشكل الذي تشبه تجمعاته ومنها تدرج انماط ثانوية. اما الانماط الرئيسية لبناء التربة فهي: الحبيبي والفتائي والعقدي والأنبوبى والكتلی والصفحي والمنشورى. ان البناء الجيد للتربة هو الذي يوفر لها المقادير الكافية من المساحة الشعرية وغير الشعرية حيث توفر افضل الاحوال المائية والاحوال الهوائية. وفي الاحوال العادية يوجد البناء الجيد في ترب الاراضي جيدة التصريف والتي توجد في الاقاليم الرطبة والمشبعة بالماء، أما ترب الاقاليم الصحراوية فان بناءها يكون رديئاً.

الخصائص الكيميائية للتربة:

تختلف الخصائص الكيميائية للترب اختلافاً واضحاً على سطح الكرة الارضية، فالترابة تختلف من مكان لآخر في الحقل الواحد. حيث تختلف الخصوبة والنفاذية والنسيج والبناء والمواد العضوية. وهكذا انجد ان الترب تختلف في خصائصها الفيزيائية والكيميائية من مكان لآخر تبعاً لاختلاف تأثير العوامل المسيطرة على تكوينها كالمواد الأولية والعضوية والتضاريس والزمن والانسان.

خصوصية التربة :Soil Fertility

يقصد بالخصوصية قدرة التربة على تجهيز ما تحتاج اليه النباتات من المواد الغذائية بكمية كافية لنموها نمواً جيداً، أي يعبر عن خصوبة التربة بمقدار ما تحتويه من المواد الغذائية التي يكون مصدرها العناصر المعدنية المشتقة من

صخور القشرة الأرضية. أما العناصر والمعادن الضرورية التي تحتاجها النباتات بكميات كبيرة الموجودة في التربة فهي الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفات والكبريت والمغنيسيوم والحديد.

اما العناصر الأقل اهمية فهي: المنغنيز والنحاس والزنك واليود والبورون. وتحصل النباتات على هذه العناصر من التربة، ومع أن هذه المواد توجد بكميات قليلة إلا أنها ضرورية ولكن اذا ازدادت نسبة تواجدها فانها تصبح سامة.

الملوحة والقلوية:

يطلق على التربة اسم ملحية او قلوية اذا ارتفعت فيها نسبة تركيز الاملاح القابلة للذوبان في الماء مثل كلوريدات وكبريتات وبيكربونات كل من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

ويمكن تصنيف التربة على اساس تركيز ايونات الهيدروجين في محلولها المائي الذي يعبر عنه بالرمز (PH) الى ثلاثة اصناف.

١- تربة حامضية ٢- ترب قاعدية ٣- ترب حيادية

فالترب الحامضية يكون تركيز ايونات الهيدروجين (PH) فيها بين أقل من ٤,٥ وحتى (PH) ٦,٥، والترب المالحة تكون فيها قيمة ال PH بين ٧,٤ وحتى ١٠، أما الترب المحيدة فتكون فيها قيمة ال PH بين ٦,٦ و حتى ٧,٤.

أنواع التربة وتوزيعها الجغرافي في العالم:

يرتبط التوزيع الجغرافي للتراب في العالم الى حد كبير بالعناصر المناخية، وتوزيع الغطاء النباتي على اليابس. والمجموعات الرئيسية وأقسامها للترابة (شكل ٧١) هي:

التوزيع الجغرافي للترسب في العالم



شكل ٧١

أ- مجموعة ترب اقليم التundra والتي تمتد شمال القارات أوروبا وآسيا و أمريكا الشمالية شمال خط العرض ٦٦,٥ شمالاً. وهي نوعين:

١. ترب التundra البنية.

٢. ترب التundra رديئة الصرف.

ب- مجموعة ترب الأقاليم الرطبة: وتتكون في الأقاليم الرطبة ذات الغطاء النباتي الكثيف وتقسم إلى:

١. ترب البوذرزول في العروض الوسطى والعليا.

٢. ترب اللاتريليت في العروض المدارية.

ج- مجموعة ترب الأقاليم شبه الرطبة والجافة: ومن أنواعها:

١. ترب التشنوزم السوداء.

٢. ترب الحشائش.

٣. ترب الصحاري.

Biosphere الغلاف الحيوي

تشكل الكائنات الحية غطاء حياً متعددًا على سطح الكرة الأرضية يدعى بالغلاف الحيوي، حيث يحدد ابتداءً من التربة أو ما يسمى بغلاف التربة Pedosphere وقشرة التحلل الصخري التي تليها Lithosphere. وفي الغلاف الجوي Atmosphere. ترتفع حدود الغلاف الحيوي إلى نهاية طبقة التروبوسفير Troposphere. وأما حدوده في الغلاف المائي Hydrosphere فتصل إلى اعمق سقيقة، حيث يصل النبات إلى ٢٠٠ متر تحت مستوى سطح البحر بينما تصل الأسماك إلى قيعان البحار أحياناً.

ويستعمل الغلاف اليابس او سطح القشرة الأرضية من اجل تثبيت النباتات ونموها ودعمها ودعم دورة الحيوانات في الارض. وتتركز الاحياء فوق سطح الارض بمقدار مترا واحد تقريباً. ومع ذلك فبان هناك الكثير من الاحياء تعيش على ارتفاعات متفاوتة ولكن تتركز الحياة يبدأ بالتناقص بالارتفاع عن سطح الأرض.

النظام البيئي Ecosystem:


يتكون النظام البيئي من تفاعل عناصر طبيعة مختلفة كالمناخ والتربة والكائنات الحية النباتية والحيوانية والمياه، ويتباين أثر هذه العناصر وتفاعلها معًا من منطقة لأخرى، مما يؤدي إلى تكون أنظمة بيئية مختلفة من خط الاستواء وحتى الأقطاب.

ويتكون النظام البيئي من عناصر مختلفة منها مكونات حية ومكونات غير حية، وتفاعل كل العناصر في النظام البيئي وتأثير وتناثر وبعضها البعض بحيث تشكل نظاماً بيئياً متوازناً (شكل ٧٢). تقسم المكونات غير الحية إلى:

- عناصر المناخ كالحرارة والرطوبة والرياح والضوء.
- عناصر المياه والتربة وخصائصها الكيميائية والفيزيائية.
- عناصر أخرى مثل الاكسجين والملوثات والعناصر الغذائية.

أما المكونات الحية للنظام البيئي فتشمل الكائنات الحية من حيوان ونبات وكائنات حية دقيقة. وتقسم الكائنات الحية حسب طريقة تغذيتها إلى: كائنات حية منتجة وكائنات حية مستهلكة وكائنات حية محللة.

النظام البيئي



النظام البيئي (نظام حي—وي)

٧٢

العوامل المؤثرة على التوزيع الجغرافي للنباتات:

١. العامل الجيولوجي:

تعتبر النباتات الحالية ناتجة عن أنواع أصلية تطورت وهاجرت وتكيفت وانعزلت وتأثرت بكل العصور الجيولوجية والمناخية التي رافقتها. ففي الوقت

الذي تنتشر فيه أجناس نباتية في عدة أقاليم مناخية بالرغم من أنها تعود لعائلة واحدة. إلا أن بعض العائلات ينحصر توزيعها في إقليم مناخ واحد. ويتم الكشف عن التطور التاريخي للنباتات بواسطة السجل الحجري (المستحاثات) رغم أن هذا يتعرض لعوامل باطنية تتجزأ عنها التلواءات وانكسارات وعوامل خارجية مثل عوامل التعرية مثل النحت والنقل والترسيب.

٢. أثر العوامل المناخية:

تعتبر عناصر المناخ أكثر العناصر تأثيراً على النبات نمواً وتطوراً وتوزيعاً، لذلك تعتبر من أكثر العناصر قرباً وعلاقة مع النبات والحيوان.

أ. أثر الحرارة:

- يظهر أثر درجة الحرارة واضحاً في تبادل الطاقة بين النبات والبيئة التي يعيش فيها، وكذلك في تحول المادة وحركتها في جسم النبات.

- كما تحدد الحرارة كثافة عملية التمثيل الكلوروفيلي وعملية النتح ونمو الجذور ورياح الأزهار ولون وشكل النباتات ونشاط الجذور.

ب. تأثير الرطوبة:

- تنقل الجذور الرطوبة من التربة إلى النبات وذلك لأن الماء يساهم في نقل الأملاح والمواد الغذائية الضرورية لحياة النبات. كما تؤثر الرطوبة في عملية التركيب الضوئي وعملية استخدام الطاقة الشمسية في صنع المواد الغذائية، مثل السكر والسليلوز عن طريق أوراق النباتات الخضراء.

ج. أثر الرياح:

تؤثر الرياح من خلال سرعتها واتجاهها على النباتات بشكل مباشر أو غير مباشر. ويظهر أثر الرياح في شكل النباتات وتوزيعه وفي عملية النتح والتذرع ونمو النباتات وإزهارها. ويكون أثر الرياح سليباً فيما أن تكون الرياح جافة أو حارة وجافة أو محملة بالأملاح والرمال لتصبح عامل هدم للنباتات.

٣. أثر التربة:

يمثل أثر التربة على النباتات من خلال:

أ. تعتبر التربة المكان الذي تثبت فيه النباتات، حيث يتخذ النبات أشكالاً مختلفة لتنكيف مع التربة. فبعضها لها جذور مختلفة للتطور تبعاً لنسيج وتركيب التربة. ففي المياه الساحلية تحتاج النباتات للوصول للماء لثبيت نفسها في الأرض مثل أشجار المانجروف. وفي الصحراء قد تمتد جذور بعض الشجيرات لعدة أمتار لتصل إلى الرطوبة البعيدة عن سطح الأرض وهكذا.

ب. أما أهمية التربة في تغذية النباتات فتظهر من خلال الأملاح الموجودة في التربة. فبعضها يكون ضرورياً لحياة النبات مثل أملاح الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم والكلاسيوم والمغنيزيوم والنیتروجين.

وهناك مواد وعناصر أخرى تعتبر ضرورية للنباتات ولكن بشكل أقل وهي موجودة في التربة كعذاء وهي السولفات واليود والحديد والزنك والنحاس والمنجنيز والألمانيوم.

٤. أثر التضاريس:

تساهم التضاريس في التأثير على النبات بشكل غير مباشر حيث تؤثر من خلال تغيير بعض العناصر البيئية التي تؤثر بدورها على النبات. فيكون عامل التضاريس مهماً من خلال الارتفاع حيث تخفض درجة الحرارة مع الارتفاع عن مستوى البحر وتكون الرياح أقوى وأكثر سرعة والضغط الجوي أقل. أما في المناطق المنخفضة والسهبية فيحدث العكس تماماً.

أما اتجاه السفوح وانحدارها فتؤثر على النبات من خلال مواجهتها للأشعة الشمسية حيث نلاحظ أن السفوح المواجهة للأشعة الشمسية ترتفع فيه درجة الحرارة أكثر من السفوح المعاكسة (في الظل) فيصبح فصل النمو أطولاً

فتطور النباتات أكثر من السفوح المظللة، كما أن فترة تغطيتها بالثلوج تكون أقصر من السفوح المظللة وهذا له أثر واضح على نمو وتطور النباتات.

أسس تصنیف الكائنات الحية:

تصنیف الكائنات الحية بناءً على أوجه الشابه والاختلاف بين أنواع النبات أو أنواع الحيوان، حيث توجد خصائص وصفات متشابهة لنباتات أو حيوانات في كل منطقة على حدة.

أسس تصنیف الحيوانات:

هناك عدة تصنیفات للنباتات ذكر منها التصنیف الذي يقوم على أساس النوع والشكل وهذا التصنیف يقسم النبات إلى:

١. مجموعة نباتات الحشائش ٢. مجموعة نباتات الغابية.

٣. مجموعة نباتات المناطق الصحراوية ٤. مجموعة نباتات التدرا

أما التصنیف الذي يعتمد على رطوبة التربة فنقسم النباتات إلى:

١. الجافوف (الجفافیات) Xerophytes: وهي نباتات المناطق الجافة والتي تقاوم الجفاف وتحتاج إلى كميات قليلة من الماء.

٢. النباتات المعتدلة الرطوبة (المعتدلات) Mesophytes: وهي النباتات التي تحتاج إلى كميات قليلة من الماء.

٣. النباتات المتکيفة Tropophytes: وهي النباتات التي تغير حاجتها من الماء حسب الكمية المتوفرة.

٤. النباتات المائية Hydrophytes: وهي النباتات المائية التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء.

أما أكثر التصانيف سهولة فهو ذلك الذي يعتمد على كمية الأمطار وفصول هطولها ودرجة الحرارة ومعدل التبخر. ويعرف هذا التصنيف باسم تصنيف دانسيروبير *Dansereau* وينصّ النبات إلى:

١. مجموعة النباتات الصحراوية.
٢. مجموعة نباتات السهوب (الاستبسي).
٣. مجموعة نباتات السافانا (الحشائش الطويلة).
٤. مجموعة نباتات الغابات.

أسس تصنيف الحيوانات:

لا يزال تصنيف الحيوانات مستمراً حتى يومنا هذا لأكثر الأنواع الحيوانية ويعتبر التصنيف الشامل للحيوانات الأكثر شيوعاً ويقسم الحيوانات إلى:

١. مملكة الحيوان *Animal Kingdom*
٢. تحت عديدات الخلايا *Sub-Kingdom Metazoa*
٣. شعبة الحليبيات *Phylum Chordate*
٤. تحت شعبة الفقريات *Sub-Phylum Vertebrate*
٥. طائفة الثدييات *Class Mammals*
٦. تحت طائفة الثدييات *Sub-Class Mammals*
٧. رتبة الرئيسيات *Order Primates*

أما المبادئ الأساسية المستخدمة في تصنيف الأحياء (نبات وحيوان) فيضم ما يلي:

١. مملكة *Kingdom*
٢. طائفة *Class*

- ٣. رتبة Order.
- ٤. عائلة Family.
- ٥. جنس Genus.
- ٦. نوع Species.

التوزيع الجغرافي للنباتات: (المجموعات النباتية)

يعتمد التوزيع الجغرافي للنباتات على مظهرها الخارجي كالغابات والحسائش أو نباتات الصحراء. ويمكن وضع النباتات في مجموعات على النحو التالي (شكل ٧٣).

أنماط المجاميع النباتية:


أولاً: الحشائش وتضم:

١. الحشائش المدارية (السافانا).
٢. حشائش العروض الوسطى والتي تضم: حشائش الاستبس وحشائش البراري.

ثانياً: النباتات الصحراوية وتضم:

١. نباتات الصحاري الجافة.
٢. نباتات الصحاري الجليدية الباردة.

انماط المجاميع النباتية



شكل ٧٣

ثالثاً: الغابات وتضم:

١. الغابات المدارية التي تتكون من:
 - أ. الغابات الاستوائية المطيرة.
 - ب. الغابات المدارية الجافة.
٢. غابات العروض الوسطى وتضم:
 - أ. غابات البحر الأبيض المتوسط.
 - ب. الغابات المختلطة.
 - ج. الغابات الصنوبرية في العروض الوسطى.
 - د. الغابات الصنوبرية شبه القطبية.

:الحشائش

وهي أكثر النباتات أصنافاً واختلافاً في الشكل بسبب البيئات المختلفة التي توجد فيها الحشائش وتنقسم إلى قسمين:

١. الحشائش المدارية (السافانا):

تسود الحشائش المدارية (السافانا) في الجهات المدارية ذات الأمطار الصيفية، والشتاء الجاف. وهي حشائش طويلة تتواجد فيها أشجار متباudeة وتتوزع في أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا.

٢. حشائش العروض الوسطى:

تسود في وسط القارات، مثل جنوب روسيا وأكرانيا ووسط الولايات المتحدة، وفي شمال شرق الصين وجنوب البرازيل وتنقسم إلى:

أ. حشائش البراري:

وتوجد في المناطق الأكثر امطاراً في العروض الوسطى، وتقع في الأرجنتين والبراري الأمريكية والبراري الروسية.

ب. حشائش الاستبس:

وهي حشائش قصيرة لأنها تنمو بمحاذاة الصحراء وبين إقليم الحشائش الطويلة (البراري) وتنتشر هذه الحشائش في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وشمال شرق الصين.

النباتات الصحراوية:

وتقسم إلى قسمين هما:

أ. نباتات الصحاري الحارة الجافة:

بالرغم من الظروف المناخية القاسية في الصحراء إلى أن هناك نباتات استطاعت أن تقاوم الجفاف وتعيش في الصحراء. وخاصة في بطون الأودية أو على ضفاف الأنهار الداخلية أو المناطق التي يقترب فيها الماء الجوفي من سطح الأرض.

ومن أنواع النباتات التي تميز الصحاري العربية، أشجار وشجيرات الطرفة والأثل والسنط والطلح والرتم والنبق والنخيل.

ب. نباتات الصحاري الجليدية:

وتمتد مناطق هذه النباتات على سواحل المحيط المتجمد الشمالي، حيث تمتد شمال كندا وشمال سيبيريا وألاسكا وغرينلاند وإيسنلند وبالرغم من طول فصل الشتاء الذي يمتد إلى أكثر من تسعة شهور في السنة والذي يتميز بانخفاض

شديد في درجات الحرارة، إلا أن النباتات تنمو في فترة قصيرة خاصة الأعشاب والطحالب والأشنات، وجميعها نباتات صغير وقزمية وتستطيع أن تمد جذورها أكثر بسبب تجمد التربة.

الغابات:

هي ذلك النمط النباتي الذي تسود فيه النباتات الخشبية والأشجار الكثيفة وترتفع إلى عشرات الأمتار، وتختلف من حيث الأنواع السائدة والأقاليم المناخية وتختلف كذلك من حيث الارتفاع والأغصان والكثافة والأوراق ويعود اختلاف أنواع الغابات وخصائصها من مكان آخر على سطح الأرض إلى عدة عوامل يمكن تلخيصها بالعوامل التالية:

- أ. العامل المناخي.
- ب. العامل التضريري.
- ج. عامل المياه الجارية والجوفية.
- د. عامل التربة.
- هـ. العامل البشري.

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع العربية:

جودة حسنين جودة، الجغرافية الطبيعية والخرائط، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، ١٩٩٥.

أمين طربوش، المدخل إلى علم الجغرافية الطبيعية، الطبعة الجديدة، دمشق، ١٩٨٢.

حسن أبو سمور، الجغرافية الحيوية، عمان، ١٩٩٥.

سامح غراییة وآخرون، المدخل إلى العلوم البيئية، دار الشرق، عمان، ١٩٨٧.

صلاح الدين بحيري، مبادئ الجغرافية الطبيعية، دار الفكر، دمشق، ١٩٧٨.

علي شاهين، جغرافية المناخ والنبات، كتب كريدية اخوان، بيروت، ١٩٨٢.

علي الشلش، جغرافية الترب، جامعة البصرة، ١٩٨٥.

علي الشلش وآخرين، الجغرافية الحياتية، جامعة البصرة، ١٩٨٥.

عبد العزيز شرف، الجغرافية المناخية والنباتية، دار المعرفة الجامعية/الاسكندرية، ١٩٩٥.

عبد العزيز طريح شرف، الجغرافية المناخية والنباتية، الاسكندرية، ١٩٧٤.

عبد الله رزوق كربل وآخرين، الطقس والمناخ، جامعة البصرة، ١٩٨٢.

عبد الملك الكليب، الطقس والمناخ في دولة الكويت، دار الارقم للنشر والتوزيع/ الكويت، ١٩٨٥.

- عمر الحكيم، تمهيد في علم الجغرافية، دمشق، ١٩٦٥.
- فاضل السعدوني، الشمس وكواكبها، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ١٩٩٠.
- محمد محمد ين وطه الغرا، المدخل إلى الجغرافية، ط٣، دار المريخ، ١٩٩٤.
- نجيب زبيب، المحيط الكوني واسراره، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، ١٩٩٤.
- نعمان شحادة، الجغرافية المناخية، دلٌّ القلم / دبي، ١٩٨٨.
- يسري الجوهرى، اسس الجغرافية العامة، منشأة المعارف، ١٩٧٧.
- يوسف تونى، جغرافية الاحياء، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٦١.
- يوسف عبد المجيد فريد، الأسس العامة للجغرافية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٤.

المراجع باللغة الانجليزية:

- Arthur, L. B., Geomorphology, Englewood, Cliffs, N. J., 1978.
- Bary, A. G. and Chorley, R. J., Atmosphere Weather and Climate, 2nd ed., 1971.
- Bunnet, R. B., General Geography in Diagrams, London, 1979.
- Eagleman, J. R., Meteorology: the Atmosphere in Action, 2nd ed., Wadsworth publishing company, 1986.
- Hidore, J.J., Physical Geography, scottfores man and Co., 1974.
- Hobbs, J., E., Applied climatology, Dawson Westview Press, Colorado, 1980
- Miller, A., Meteorology, 2nd ed., Charles Merrill Publishing Company, 1971.
- Muller, R. H. and T. M. Oberlander, Physical Geography Today, 3rd ed., Random House, N.Y., 1974.
- Oliver, J. E., Climate and Man's Envirnment, John Wiley and Sons, 1973.
- Reihl, H., Introduction to the Atmosphere, McGraw Hill, 1965.
- Rosenberg, N. et. al, Microclimatology, John Wiley and Sons, 1983.
- Sellers, W. P., Physical Climatology, University of Chicago Press, 1965.
- Strahler, A. N. and A. strahler, Modern Physical Geography, 3rd ed., John Wiley and Sons, 1987.
- Trewartha, G. T., An Introduction to Climate, McGraw Hill, 1968.



دار الصناعة للطباعة والتوزيع

مجمع الفحص التجاري - هاتف وفاكس ٤٦١٢١٩٠

ص.ب ٩٢٢٧٦٢ - عمان ١١١٢١ - الأردن